Langage de programmation



| Préface | |
|---|--|
| Ce document présente Deko , le langage de (version 2.7.6). | programmation intégré dans SYNAPXIS |
| | |
| Le Locle, août 2015 | HE-Arc/IHC/UR-LPF |
| | |

Table des matières

| Pr | éface | | iii |
|----|-------|--|-----|
| 1 | Intro | duction | 1 |
| | 1.1 | Description | 1 |
| | 1.2 | Principes de base | 1 |
| | | 1.2.1 Noms des éléments | 1 |
| | | 1.2.2 Instances et références | 2 |
| 2 | Mod | ules et fonctions | 3 |
| | 2.1 | Modules programmes | 3 |
| | 2.2 | Fonctions | 3 |
| | | 2.2.1 Nom | 4 |
| | | 2.2.2 Paramètres | 4 |
| | | 2.2.3 Variables locales | 4 |
| | | 2.2.4 Type de retour | 4 |
| | 2.3 | Variables globales | 5 |
| | 2.4 | Constantes globales | 5 |
| | 2.5 | Modules data | 5 |
| 3 | Les t | ypes primitifs | 7 |
| | 3.1 | Introduction | 7 |
| | 3.2 | Application | 7 |
| | 3.3 | Le type bool | 7 |
| | 3.4 | Le type int | 8 |
| | 3.5 | Le type real | 8 |
| | 3.6 | Le type string | 8 |
| | 3.7 | Le type locc | 8 |
| | 3.8 | Le type $locj$ | 8 |
| | 3.9 | Le type array | 9 |
| | 3.10 | Le type class | 10 |
| | | Conversions | 12 |
| | | 3.11.1 Conversions implicites | 12 |
| | | 3.11.2 Conversions lors du passage d'argument à une fonction | 13 |
| | | 3.11.3 Conversions avec instructions | 13 |

vi Table des matières

| 3.15 | Opérations |
|------|-------------------|
| 3.13 | Assignement |
| Inst | ructions internes |
| 4.1 | Structures |
| | if |
| | switch |
| | repeat |
| | for |
| | while |
| | dountil |
| | exit |
| | continue |
| | return |
| 4.2 | Valeurs |
| | bmask |
| | abs |
| | integer |
| | real |
| | ln |
| | cos |
| | sin |
| | tan |
| | atan2 |
| | hypot |
| | strLen |
| | strPos |
| | strMid |
| | |
| | strToInt |
| | strToReal |
| | char |
| | asciiValue |
| | trans |
| | inverse |
| | deltaTo |
| | distanceTo |
| | alignTo |
| | frameCompose |
| | dx |
| | dy |
| | dz |
| | drx |
| | dry |
| | drz |
| | decomposeValue |

Table des matières vii

| | transformMatrix | 41 |
|-----|--------------------|----|
| | setTransformMatrix | 42 |
| | jointValue | 42 |
| | jointSetValue | 42 |
| | arraySize | 43 |
| | arrayAdd | 43 |
| | arrayAddRef | 43 |
| | arrayInsert | 43 |
| | arrayRemove | 44 |
| | arrayClear | 44 |
| | bufferSize | 45 |
| | bufferClear | 45 |
| | bufferPosition | 45 |
| | bufferSetPosition | 46 |
| | bufferRead | 46 |
| | bufferReadChar | 47 |
| | bufferWrite | 47 |
| | bufferWriteChar | 48 |
| | classKeyDefined | 48 |
| | classKeyDelete | 48 |
| | classKeySet | 48 |
| | valuePointer | 49 |
| 4.3 | Système | 50 |
| 1.0 | print | 50 |
| | alert | 51 |
| | alertProgress | 52 |
| | edit | 54 |
| | arraySelect | 54 |
| | arraySelectMulti | 55 |
| | random | 56 |
| | delay | 56 |
| | clock | 57 |
| | dateTimeCurrent | 58 |
| | dateTimeString | 59 |
| | taskExecute | 60 |
| | taskSetPriority | 62 |
| | taskName | 62 |
| | taskExists | 63 |
| | taskStop | 63 |
| | taskPause | 64 |
| | taskPaused | 64 |
| | taskPaused | 65 |
| | | 65 |
| | taskMutex | 65 |
| | taskCallStack | |
| | identifierExists | 66 |

viii Table des matières

| | | programCreate | 67 |
|---|-------|----------------------|----|
| | | programEdit | 67 |
| | | programDelete | 68 |
| | | programDescriptionRW | 68 |
| | | moduleLoad | 69 |
| | | moduleClose | 69 |
| | | moduleSave | 70 |
| | | modulePrograms | 70 |
| | | fileRead | 71 |
| | | fileWrite | 72 |
| | | fileAdd | 73 |
| | | fileBrowse | 74 |
| | | xmlParse | 75 |
| | | fileAppLog | 75 |
| | | osCommand | 76 |
| | | directoryWorkspace | 77 |
| | 4.4 | Interfaces | 78 |
| | | interfaceShow | 78 |
| | | interfaceClose | 78 |
| | | interfaceProperty | 79 |
| | | interfaceSetProperty | 80 |
| | 4.5 | Interface GUI | 81 |
| | 2.0 | guiDisplay | 81 |
| | | guiCtrlEnable | 81 |
| | | guiCtrlSetFocus | 82 |
| | | guiCtrlSetText | 82 |
| | | guiCtrlText | 82 |
| | | guiButtonChecked | 83 |
| | | guiButtonCheck | 83 |
| | | guiListFill | 83 |
| | | guiListAdd | 84 |
| | | guiListItemSelected | 84 |
| | | guiListItemSelect | 84 |
| | | guiListClear | 85 |
| | | guiCtrlSetColor | 85 |
| | | guiSendMsg | 85 |
| | 4.6 | tcp/ip | 86 |
| | | tcpConnect | 86 |
| | | tcpDisconnect | 86 |
| | | tcpIsConnected | 86 |
| | | tcpSend | 87 |
| | | tcpSendAndWait | 87 |
| | | tcpPopMessage | 88 |
| _ | | | |
| 5 | Instr | ructions externes | 89 |

Table des matières ix

| 5.1 | Références | 89 |
|-----|---|-----|
| | refListNames | 89 |
| | refOpen | 90 |
| | refClose | 90 |
| | refSave | 90 |
| | refSelect | 91 |
| | refSelected | 92 |
| | refApplyConfig | 92 |
| | refToolName | |
| | refPaletName | |
| | refValue | 94 |
| | refSetValue | 94 |
| 5.2 | Machine | 95 |
| | 5.2.1 Device - utilisation des appareils depuis Deko | 95 |
| | deviceSelect | 96 |
| | deviceAttach | 96 |
| | deviceDetach | 97 |
| | deviceSelected | 98 |
| | deviceAttachedTask | 99 |
| | machineEstopRetry | 99 |
| | 5.2.2 Frames | 100 |
| | machineFrame | 100 |
| | machineFrameNames | 101 |
| | machineFrameEdit | 101 |
| | machineFrameDelete | 102 |
| | machinePaletCount | 102 |
| | machinePaletPosition | |
| | machineGetFrameOffset | 104 |
| | setMachineFrameOffset | 105 |
| | machineFrameData | 106 |
| | machineSetFrameData | |
| | $machine Frame Transition Point Name \\ \ \ldots \\ \ $ | 107 |
| | 5.2.3 Tools | 108 |
| | machineTool | |
| | machineToolPartTrans | |
| | machineToolSetPartTrans | 109 |
| | 5.2.4 Outils | _ |
| | machineOutilNameForFrame | |
| | machineOutilRadius | 110 |
| | machineSetOutilRadius | |
| | machineSetOutilRadiusOffset | |
| | machineOutilData | |
| | machineOutilApplyPart | |
| | machineOutilGetSpeed | |
| | machineOutilHasAlarm | 114 |

x Table des matières

| | machineOutilLimitReached |
|-----|---|
| | machineOutilReset |
| | machineOutilSelect |
| | machineUnits |
| | machineSetUnitsToDisplay |
| | 5.2.5 Variables machines |
| | machineVar |
| | machineSetVar |
| | 5.2.6 Divers |
| | machineDisplay |
| 5.3 | Robot |
| 0.0 | isConnected |
| | ensure |
| | power |
| | hasPower |
| | remoteMode |
| | manualMode |
| | here |
| | herej |
| | inrangej |
| | inrange |
| | solveJointToCartesian |
| | solveCartesianToJoint |
| | tool |
| | setTool |
| | speedMonitor |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 1 |
| | setSpeed 120 setSpeedLinear 120 |
| | * |
| | |
| | 3 - 3 - 3 |
| | isOnTransition |
| | |
| | transitionPoint |
| | |
| | transitionMove |
| | transitionReach |
| | setSynchronizedMove |
| | setPendantMode |
| | movej |
| | move |
| | moves |
| | movec |
| | waitEndMove |

Table des matières xi

| | moveStop | 136 |
|-----|---|-----|
| | moveReset | 136 |
| | moveRestart | 136 |
| | resetTurn | 137 |
| | reactiReset | 137 |
| | reactiOccur | 138 |
| 5.4 | MCP | 139 |
| | mcpAlert | 139 |
| | mcpAlertN | 140 |
| 5.5 | IOs | 141 |
| | ioRead | 141 |
| | ioWrite | 142 |
| | ioToggle | 142 |
| 5.6 | Production | 143 |
| | prodParam | 143 |
| | prodSetParam | 143 |
| | prodSetInfo | 144 |
| | prodSetOperation | 144 |
| | prodBatchCount | 145 |
| | prodBatchPop | 145 |
| | prodBatchClear | 145 |
| | prodBatchID | 145 |
| | prodBatchRefName | 145 |
| | prodBatchWaitingRefNames | 145 |
| | prodBatchPartCount | 146 |
| | prodBatchPartState | 146 |
| | prodBatchSetPartState | 146 |
| | prodCycleGroupData | 147 |
| 5.7 | Trajectoire | 148 |
| | trajEnable | 148 |
| | trajEditedRefName | 148 |
| | trajRefCycleLoad | 149 |
| | trajCycleGroupNames | 149 |
| | | 150 |
| | trajCycleBegin | 150 |
| | trajCycleRun | 150 |
| | trajCycleEnd | 151 |
| | trajTryCurrentLinearPosition | 152 |
| | | 152 |
| | $traj Try Position At Linear Position For GST \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $ | 153 |
| | trajTrajectoryPoints | 154 |
| | trajTrajectorySetPoint | 154 |
| | 3 | 154 |
| | 0 0 1 | 156 |
| 5.8 | Sécurité | 157 |

xii Table des matières

| | | | 157 |
|---|--------------|--|-----|
| | | accessSetLevel | 157 |
| | 5.9 | Simulation | 158 |
| | | simEnabled | 158 |
| | | simEnable | 158 |
| | | simAsmClear | 159 |
| | | simAsmObjectAdd | 159 |
| | | simObjectSetLink | 160 |
| | | simObjectPosition | 161 |
| | | · | 161 |
| | | | 162 |
| | | · · | 163 |
| | | | 165 |
| | | | 166 |
| | | | |
| | | | 166 |
| | | simViewApply | 166 |
| 6 | Les | | 167 |
| | 6.1 | Événements Production | 167 |
| | | <pre><functionprodstart></functionprodstart></pre> | 167 |
| | | <functionprodpause></functionprodpause> | 168 |
| | | <functionprodstop></functionprodstop> | 168 |
| | 6.2 | · | 169 |
| | | | 169 |
| | | _ | 169 |
| | | | 170 |
| | | _ | 171 |
| | 6.3 | | 172 |
| | 0.5 | | 172 |
| | | | 173 |
| | C 1 | | |
| | 6.4 | o | 175 |
| | | | 175 |
| | | * | 176 |
| | | · | 178 |
| | | 1 | 180 |
| | | <pre><functionapplyframeview></functionapplyframeview></pre> | 181 |
| 7 | Opti | ons | 183 |
| - | 7.1 | | 183 |
| | 7.2 | 1 | 183 |
| | 7.3 | | 183 |
| | 7.3 | • | 184 |
| | $7.4 \\ 7.5$ | | 184 |
| | | • | |
| | 7.6 | Touch Screen Edition | 184 |

CHAPITRE 1

Introduction

1.1 Description

Deko est le langage de programmation intégré au logiciel **SYNAPXIS**. Il observe les propriétés suivantes :

- Langage interprété L'interprétation est faite une seule et unique fois au chargement des fichiers programmes (démarrage de l'application) ainsi qu'après une modification d'une fonction dans l'éditeur.
- Multi-tâche Le langage permet de réaliser des applications multi-tâches. Chaque tâche est identifiée par un nom unique et comporte une fonction principale; la fin de l'exécution de celle-ci provoque l'arrêt de la tâche.
- Réentrance et récursivité Les fonctions sont réentrantes et peuvent exécutée sur plusieurs tâche simultanément. Une fonction peut aussi se rappeler elle-même.
- Variables locales Les variables locales, ou auto ont une instance propre à chaque instance d'exécution d'une fonction.
- Variables et constantes globales Les variables et les constantes globales sont visibles depuis toutes les procédures et pour chaque tâche.

1.2 Principes de base

1.2.1 Noms des éléments

Le nom de chaque élément doit être unique dans le cadre de l'application, et ce indépendamment de son type. Cela implique par exemple qu'une variable globale ne peut pas avoir le même nom qu'une fonction déjà existante, même dans un autre module. Pour tous les noms utilisés, **Deko** est case sentive et n'accepte que des caractères alphanumériques et le underscore.

1 Introduction

1.2.2 Instances et références

Les variables et constantes globales sont instanciées lors du chargement du module et existent ¹ jusqu'à sa fermeture.

Les variables locales sont créées lors de la création de l'instance d'exécution de la fonction 2 et existent jusqu'à sa sortie.

Les variables locales et globales sont utilisées par référence. Que ce soit pour le passage de paramètres à une fonction ou le retour d'une valeur par un fonction, c'est toujours la référence de la variable qui est considérée. Ainsi, si par exemple une variable global est passé en paramètre à une fonction qui la modifie avant de la retourner comme valeur de sortie, c'est toujours elle qui est considérée. Si la référence vers une variable doit être rompue lors du traitement, il est nécessaire de faire une copie de sa valeur, par exemple en réalisant une opération neutre :

```
function(a+0, b*1, pos+trans(0), txt+"")
```

Lors de l'accès à un élément d'un tableau (array), c'est également la référence sur l'élément qui est utilisée.

^{1.} Les variables et constantes globales sont maintenue par le taskManager de SYNAPXIS.

^{2.} Une instance d'exécution d'une fonction est créée pour chaque tâche dans laquelle elle est utilisée et pour chacune de ses occurrence dans le cas d'un appel récursif.

CHAPITRE 2

Modules et fonctions

Il existe 2 types de modules : le module programme, qui regroupe les différentes fonctions, ainsi que les variables et constantes globales. Il est encodé dans le fichier au format texte (*.mip). Le module data ne peut lui que contenir que des variables et constantes globales. Il est encodé au format binaire (*.dip), et lui seul permet l'enregistrement de données globales de type structuré class.

Il est ainsi possible d'organiser les *variables* et *constantes globales* en fonction de leur utilisation :

- module programme : fonctionnement multi-tâche, gestion de l'application, etc.
- *module data* : données de l'application (dont les valeurs peuvent évoluer ou non), données de grande taille, etc.

2.1 Modules programmes

Les *modules programme* permettent d'organiser et de regrouper les fonctions d'une application. Chaque *module* correspond à un fichier.

Un module programme regroupe :

- des fonctions
- des variables globales
- des constantes globales

La visibilité de ces éléments est globale, et n'est donc pas limitée au module lui-même. Ainsi, une fonction d'un module peux accéder aux variables et constantes globales d'un autre module.

2.2 Fonctions

Une fonction est définie par son nom, les paramètres qui lui sont passés, ses variables locales et son type de retour.

4 2 Modules et fonctions

2.2.1 Nom

Le nom d'une fonction est l'identifiant par lequel l'appel de la fonction est fait ¹. Au lancement d'une nouvelle tâche, c'est également le nom de la fonction principale qui doit être spécifié.

Le nom est toujours suivi d'une paire de parenthèses, qui contient les éventuels paramètres.

2.2.2 Paramètres

Le nombre de paramètres d'une fonction n'a pas de limite théorique, et peut également être nul. Dans la mesure où ils sont passés par *référence*, ils peuvent aussi bien être utilisés comme paramètres d'entrée ou de sortie. Tous les paramètres déclarés doivent être définis lors de l'appel à une fonction, il n'y a pas de valeur par défaut. Chaque paramètre est défini par son type et son nom.

2.2.3 Variables locales

Une fonction peut utiliser autant de variables locales que nécessaire. Elles sont créées lors de l'appel à la fonction et détruites à la fin de son exécution (après un *return* ou la dernière ligne). Chaque variable locale est définie par son type et son nom.

2.2.4 Type de retour

Une fonction peut retourner une valeur, et ainsi être imbriquée dans l'appel d'une autre fonction ou instruction.

```
va = atan2(func_A(t), func_B(t))
...
vb = func_C(t)
```

Dans le cas ou la fonction possède un type de retour, il est nécessaire d'utiliser l'instruction return suivie de la valeur à retourner.

```
return val
...
return a*b
```

La valeur est retournée par *référence*; si une variable locale est retournée, celle-ci n'est pas détruite à la sortie de l'exécution de la fonction et subsiste tant qu'elle est utilisée.

S'il n'y a pas de type de retour, l'utilisation du mot clé *return* n'est pas obligatoire. Ce type de retour vierge est appelé *void*.

^{1.} A l'image du langage C, **Deko** réalise l'appel à une fonction directement à partir de son nom et ne nécessite pas d'instruction spécifique (call).

2.3 Variables globales

Les variables globales sont visibles depuis toutes les fonctions, indifféremment du module auquel elles appartiennent. Elles sont créées en mémoire au chargement du module et détruite à sa fermeture. La valeur d'une variables globales est toujours nulle après son chargement en mémoire (valeur par défaut).

Si une variables est accédée depuis plusieurs tâches simultanément, un mécanisme de verrouillage peut être mis en place afin d'assurer son accès exclusif.

Chaque variable globale est définie par son type et son nom.

2.4 Constantes globales

Les constantes globales fonctionnent de la même manière que les variables globales, à la différence près qu'elles sont enregistrées dans le fichier module avec leur valeur, et permettent de sauvegarder différentes données. De cette manière, après le chargement, la valeur d'une constante peut être non-nulle. Si une constante globale est modifiée et que le fichier module est réenregistré, c'est la nouvelle valeur qui sera sauvegardée. Un module programme ne peut pas contenir de constante globales de type class ou tableau de class.

Il est possible de renommer les variables et les constantes, ainsi que de faire le changement variable <-> constante.

2.5 Modules data

Un module data ne peut contenir que des variables et constantes globales de tous type, y compris des constantes globales de type structurées class, ainsi que des tableau d'éléments structurés. Leur gestion est identique à celle d'un module programme.

6 2 Modules et fonctions

CHAPITRE 3

Les types primitifs

3.1 Introduction

Les types primitifs du langage **Deko** sont les suivants :

- bool
- --int
- real
- --string
- --locc
- locj
- array
- class

3.2 Application

Ces types sont applicables aux éléments suivants :

- Paramètres (instructions)
- Valeur retournée (instructions)
- Paramètres (fonctions)
- Variables locales (fonctions)
- Valeur retournée (fonctions)
- Variables globales
- Constantes globales

3.3 Le type bool

Le type bool est le type binaire et correspond aux états true et false.

3.4 Le type int

Le type int est le type $entier\ sign\acute{e}$, codé sur 32 bits. Il peut représenter les valeurs entière de -2'147'483'648 à +2'147'483'647.

3.5 Le type real

Le type real est le type réel en virgule flottante, codé sur 64 bits (double). Il peut représenter les valeurs réelles sur la plage ± 5.0 x 10^-324 .. ± 1.7 x 10^308 , avec 15 digits significatifs.

Remarque : Dans un programme, "123" est interprété comme un entier signé, alors que "123." ou "123.0" est interprété comme un réel.

3.6 Le type string

Le type *string* correspond aux chaînes de caractères ASCII. La longueur d'un string n'a pas de limite théorique. Le premier caractère est à l'index 0. La fin d'une chaîne de caractères est marquée par le caractère nul '\0'. L'occupation mémoire d'un string est donc de (nombre_caractères+1) octets.

3.7 Le type *locc*

Le type *locc* utilise une matrice de position (translations et rotations) et permet de réaliser toutes les opérations sur les positions dans un système cartésien 3D.

La forme matricielle n'étant pas visible pour l'utilisateur, les variables de type *locc* sont interfacées (initialisation et lecture) avec 6 coordonnées : x, y, z, rx, ry, rz. Les rotations sont effectuées successivement sur les axes x, y' et z'' (repère mobile).

Le type loccest également appelé position cartésienne.

3.8 Le type *locj*

Le type locj est une ensemble de valeur réelle correspondant aux positions des axes mécaniques d'un robot (par exemple, translation en mm et rotations en degrés). Elles sont aussi appelées positions articulaires ou joint.

3.9 Le type array

3.9 Le type array

Le type *array* permet de créer des tableaux sur la base des types primitifs. Il observe les règles suivantes :

- array est un tableau à une seule et unique dimension.
- Sa grandeur n'a pas de limite théorique; la limite réelle est donnée par le système informatique.
- Les éléments du tableau peuvent être de n'importe quel type parmi les types primitifs.
- Tous les éléments du tableau doivent être du même type (un tableau peut être vidé et ensuite rempli avec des éléments d'un autre type).
- Les éléments d'un tableau pouvant être eux-mêmes des tableaux, il est possible de créer des tableaux à dimensions multiples (pas de limite théorique). Par exemple, dans le cas d'un tableau à 2 dimensions, un premier tableau contient pour chaque élément un tableau représentant une "ligne". L'index de l'élément dans une ligne correspond alors au numéro de la colonne. Les lignes peuvent avoir des types différents entre elles, ce qui permet d'obtenir des tableaux structurés.

| Ligne/Colonne | C0 | C1 | C2 | C3 | type de valeur |
|---------------|-------|-------|------|-------|-----------------|
| L0 | "A" | "B" | "C" | "D" | nom (string) |
| L1 | 2.01 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | diamètre (real) |
| L1 | 10.01 | 10.02 | 9.97 | 10.07 | hauteur (real) |
| L2 | true | false | true | true | état (bool) |

Table 3.1: Exemple de tableau à 2 dimensions.

10 3 Les types primitifs

3.10 Le type class

Le type class est à l'heure actuelle un simple type structuré. Son évolution vers un type objet avec des $m\acute{e}thodes$ et notions d' $h\acute{e}ritage$ n'est pas une priorité de développement (2013).

Ses propriété sont les suivantes :

- une variable de type *class* peut avoir un ou plusieurs *membres*.
- chaque *membre* est identifié par sa *clé* unique.
- chaque *membre* peut être de type différent, parmi tous les types primitifs existants.
- un membre pouvant lui-même être de type *class*, les éléments structurés peuvent être imbriqués sans limite.
- l'accès à un membre se fait par l'opérateur point ".", qui retourne la *référence* sur la valeur du membre.
- il n'y a pas d'éditeur de type structuré. La création d'élément structuré se fait directement au sein du programme, et est complètement libre (pas de vérification syntaxique).
- lors de son écriture, un membre est créé s'il n'existe pas déjà.
- lors de sa lecture, si un membre n'existe pas, il est créé avec le type indéfini *none*, qui engendre une erreur d'exécution ultérieure.
- pour chaque type de structure de l'application, il est conseillé de faire une fonction constructeur qui retourne une structure de type class, en ayant initialisé chacun de ses membres avec les valeurs par défaut.

Des instructions dédiée au type class permettent de définir un membre, le supprimer, tester son existence.

3.10 Le type *class*

```
// Exemple de constructeur pour un type structuré. person est une
// variable auto, qui est retournée et utilisée plus loin (par
// exemple ajoutée à un tableau global
// arrEmpty est une variable tableau vide, servant à initialiser
// un membre vide dans la structure (copie)
// constructeur PersonNew()
person.firstName = "John"
person.lastName = "Doe"
person.birth.year = 1979
person.birth.month = 3
person.birth.day = 13
person.size = 183
person.weight = 81.5
person.single = true
person.pets = arrEmpty
arrayAdd(person.pets, "Milou")
arrayAdd(person.pets, "Leika")
return person
. . .
// création d'une nouvelle personne. la variable auto newPerson
// pointe sur la structure nouvellement créée.
valuePointer("newPerson", PersonNew())
// ajout de la nouvelle personne dans le tableau global gFamily
arrayAddRef(gFamily, newPerson) // ajout par référence, pas de copie!
// édition des données de la nouvelle personne
edit(newPerson.firstName, "Prénom")
edit(newPerson.lastName, "Nom de famille")
// utilisation d'une structure person via le pointeur auto aPerson
valuePointer("aPerson", gFamily[idx])
print(aPerson.firstName + " " + aPerson.lastName)
print("Pets count: ", arraySize(aPerson.pets))
print("Size [m]:", aPerson.size/100.0)
```

12 3 Les types primitifs

3.11 Conversions

3.11.1 Conversions implicites

Deko effectue des conversions implicites entre certains types primitifs. Celles-ci sont effectuées dans les cas suivants :

- Lors des tests (*if, while, until, for*), c'est la valeur booléenne de l'expression qui est considérée, même si la condition est par exemple la valeur d'un compteur.
- Lors de l'affichage d'une valeur (**print**, **alert**), c'est la valeur *string* de l'expression qui est considérée.
- Lors de l'assignement (=), si les variables de part et d'autre de l'opérateur sont de types différents, il est possible d'assigner la valeur d'un entier vers un réel, et celle d'un entier ou d'un réel vers une chaîne de caractères. L'assignement provoque une erreur d'exécution dans les autres cas.
- Lors de l'évaluation d'une puissance (x^y) , ce sont les valeurs réelles des variables qui sont considérées, même si il s'agit de variables entières. L'opérateur modulo utilise lui la valeur entière des arguments.

Le tableau suivant présente les conversions implicites qui sont réalisées sans l'appel à un opérateur spécifique :

| \rightarrow | bool | int | real | string | locc | locj | array |
|---------------|------|------|------|--------|------|------|-------|
| bool | | - | - | X | - | - | - |
| int | X(1) | | X(2) | X | - | - | - |
| real | X(1) | -(2) | | X | - | - | - |
| string | - | - | - | (3) | - | - | - |
| locc | - | - | - | X | | - | - |
| locj | - | - | - | X | - | | - |
| array | - | - | - | X | - | - | |

Table 3.2: Conversions implicites.

Explications:

- 1. La valeur booléenne peut être évaluée pour un entier ou un réel. Le résultat est false si la valeur est égale à 0 (-1 * 10e 9 < valeur < 1*10e 9 pour les réels), et true dans le cas contraire.
- 2. Un réel ne peut pas être converti directement en entier (perte de données). Il existe une instruction permettant d'obtenir la partie entière d'un nombre réel (integer).

Un entier peut être converti directement en réel.

3. Tous les types peuvent être converti vers une chaine de caractère. Dans le cas du type entier et réel, la chaîne de caractère prend la valeur du nombre. Dans le cas d'une variable de type *locc* la chaine de caractère vaut "dx, dy, dz, rx, ry, rz". Dans le cas d'une variable de type *locj* la chaine de caractère vaut "j1, j2, j3, ..., jn". Dans le cas d'une variable de type *array* la chaine de caractère vaut "[taille]".

3.11 Conversions

3.11.2 Conversions lors du passage d'argument à une fonction

Dans le cas du passage d'argument à une fonction lors de son appel, <u>aucune conversion</u> n'est effectuée, à l'exception de la conversion entier \rightarrow réel. Cette exception permet d'écrire dans le code des constantes entières (32, -12) et qu'elles soient interprétées en tant que réels.

```
// funcA posède deux paramètres d'entrées réels,
// ce qui implique une conversion entier -> réel
...
funcA(2, 3)
...
```

3.11.3 Conversions avec instructions

Des instructions spécifiques permettent de réaliser les conversions suivantes :

| \rightarrow | bool | int | real | string | locc | locj | array |
|---------------|------|-----|------|--------|------|------|-------|
| bool | | - | - | i | - | - | - |
| int | i | | i | i | - | - | - |
| real | i | - | | i | - | - | - |
| string | - | (1) | (2) | | - | - | - |
| locc | - | - | (3) | i | | - | - |
| locj | - | - | (4) | i | - | | - |
| array | - | - | - | i | - | - | |

Table 3.3: Conversions avec instructions.

- 1. L'instruction **strToInt** permet de convertir une chaîne de caractère en valeur entière.
- 2. L'instruction **strToReal** permet de convertir une chaîne de caractère en valeur réelle.
- 3. Les instructions dx, dy, dz, drx, dry, drz permettent d'extraire les différentes coordonnées d'une position cartésienne *locc*.
- 4. L'instruction **jointValue** permet d'extraire une la coordonnée d'un axe d'une position articulaire.

14 3 Les types primitifs

3.12 Opérations

Le tableau ci-dessous présente les opérations standards supportées par les types primitifs :

| Opération | bool | int | real | string | locc | locj | array | Priorité |
|----------------|------|------|------|--------|------|------|-------|----------|
| + | - | X(1) | X(1) | X(2) | X(3) | - | X(4) | 3 |
| _ | - | X(1) | X(1) | - | - | - | - | 3 |
| * | - | X(1) | X(1) | - | X(5) | - | - | 2 |
| / | - | X(1) | X(1) | - | - | - | - | 2 |
| ^ (puissance) | - | X(1) | X(1) | - | - | - | - | 1 |
| % (modulo) | - | X(6) | - | - | - | - | - | 1 |
| - (négation) | - | X | X | - | - | - | - | 0 |
| ==,!= | X | X | X(7) | X(8) | X | X | X(9) | 4 |
| $\leq,<,>\geq$ | - | X | X | - | - | - | - | 4 |
| !(inversion) | X | - | - | - | - | - | - | 0 |
| and | X | - | - | - | - | - | - | 5 |
| or | X | - | - | - | - | | - | 6 |
| & | - | X | - | - | - | - | - | 5 |
| | - | X | - | - | - | - | - | 6 |

Table 3.4: Opérations sur les types primitifs.

Explications:

- 1. Pour les opérations de base (+ * / ^), si les deux arguments sont de types entiers, le résultat retourné est lui aussi un entier. Par contre, si un des deux arguments est de type réel (ou les deux), le résultat retourné est un réel. Une exception subsiste pour l'opérateur division (/) : si le résultat de la division est entier, le nombre retourné est lui aussi un entier. Si le résultat à une partie fractionnelle non-nulle, le nombre retournée est dans ce cas réel.
 - Remarque : Dans un programme, "123" est interprété comme un entier signé, alors que "123." ou "123.0" est interprété comme un réel. Ainsi, "6/3" est une division entière dont le résultat vaut 2. Par contre, "1/2" est interprété comme une division réelle dont le résultat vaut 0.5. Il faut utiliser l'opérateur integer pour forcer une division entière : "integer(1/2)".
- 2. Lorsqu'une variable de type *string* est additionnée à une variable d'un autre type, la valeur de celle-ci est automatiquement convertie en chaîne de caractère; le résultat de l'addition est alors obligatoirement de type *string*.
- 3. L'opérateur + utilisé avec deux variables de type *locc* réalise le *produit matriciel* ordinaire des deux matrices de positions.
- 4. L'addition de deux tableaux copie les éléments du premier tableau puis les éléments du deuxième tableau vers la valeur cible.
- 5. Une variable locc multipliée par un réel $(0 \le r \le 1)$ permet d'obtenir une transformée intermédiaire. La translation est linéaire, et la rotation est réalisée

3.13 Assignement 15

grâce aux quaternions (rotation unique autour d'un axe orienté). Celle-ci permet de réaliser une interpolation linéaire sphérique, connue sous le nom de SLERP (Spherical Linear intERPolation).

- 6. Le reste de la division entière est fait à partir de la valeur entière des 2 arguments. Si des nombres réels sont passés à cet opérateur, ce sont leur valeur entière qui sont considérées (conversion implicite).
- 7. L'égalité de deux réels est faite avec une précision de 1*10e-9.
- 8. L'égalité de deux chaînes de caractères est sensible à la casse.
- 9. L'égalité entre deux tableaux est faite à condition qu'ils aient le même nombre d'éléments et que ceux-ci soient identique entre eux.

3.13 Assignement

L'assignement d'une variable est réalisé à l'aide de l'instruction =. Afin de simplifier des notations tels que i=i+1, l'assignement peut être accompagné d'une opération simple : i += 1. Le tableau ci-dessous présente à quels type sont applicables les différents assignements combinés à un opérateurs.

| Assignement | bool | int | real | string | locc | locj | array |
|-------------|------|-----|------|--------|------|------|-------|
| = | X | X | X | X | X | X | X |
| += | - | X | X | X | X | - | X |
| -= | - | X | X | - | - | - | - |
| *= | - | X | X | - | - | - | - |
| /= | - | X | X | - | - | - | - |

Table 3.5: Assignement.

16 3 Les types primitifs

CHAPITRE 4

Instructions internes

Les instructions internes constituent la base du langage : gestion des structures (boucles, tests), opérations sur les valeurs, interaction avec le système du PC, etc. Remarques :

- Une *expression* représente une valeur unique. Elle peut consister en une simple constante ou variable, une instruction, un opérateur ou un appel à une fonction retournant une valeur.
- Certaines instructions peuvent avoir un ou plusieurs paramètres d'entrées optionnels. Ils sont identifiés par le symbole *. Si un paramètre optionnel n'est pas défini, c'est sa valeur par défaut qui est considérée lors de l'exécution de l'instruction. Il ne peut pas y avoir de trou dans l'implémentation des paramètres optionnels : tous les paramètres non-définis sont obligatoirement à la fin de l'implémentation de l'instruction.
- Une fonction ayant un nombre de paramètre indéfinis est indiquée comme suit : $instruction(type\ param1,\ ...)$

4.1 Structures

Ces instructions permettent de régir le fonctionnement du code du programme : ce sont les tests (if, switch) et les boucles (while, do...until, for). La fin d'une structure est toujours marquée par l'instruction end, à l'exception de la boucle do...until.

4 Instructions internes

if

```
if (bool condition)
```

| condition bool expression booléenne |
|---|
|---|

La valeur *true* de la condition provoque l'exécution du code conditionnel inséré entre le *if* et le *end*. Si le *if* est combiné avec un *else*, la condition *false* provoque l'exécution du code inséré entre le *else* et le *end*.

```
cond = a > b
if (cond)
   ... // code exécuté si cond == true
end

if (func(a, b))
   ... // code exécuté si func(a, b) retourne true
else
   ... // code exécuté si func(a, b) retourne false
end
```

4.1 Structures

switch

```
switch(all value)
```

| value | all | expression comparée aux |
|-------|-----|-----------------------------|
| | | différentes expressions des |
| | | cases |

L'instruction switch permet d'exécuter sélectivement certaines portions de code. L'expression value est exécutée avant que sa valeur soit comparée aux différentes possibilités de la structure. Si un des cas contient une expression dont la valeur est équivalente, l'exécution se poursuit avec le code compris entre le case correspondant et le case suivant. Si aucun cas ne contient une expression dont la valeur est identique, l'exécution se poursuit, le cas échéant, avec le cas default. Le cas default étant optionnel, il se peut que pour certaines valeur de value, aucun code ne soit exécuté dans la structure switch. Dans le cas ou plusieurs cas ont une valeur identique à value, c'est le premier qui est considéré.

```
switch (count)
  case 1
    ...
  case 2, 2*100, 3+100
    ...
  case errorCode()// -1
    ...
  case 0
    ...
  default
    ...
end
```

20 4 Instructions internes

repeat

```
repeat (int value)
```

| value | int | expression de type entier |
|-------|-----|---------------------------|
| | | dont la valeur indique le |
| | | nombre d'exécution de la |
| | | boucle |

L'instruction repeat est utile pour créer une boucle qui n'a pas besoin de compteur. L'expression value est exécutée une seule et unique fois, puis la boucle est répétée en fonction de la valeur entière de value. Si value change au cours de l'exécution de la boucle, la nouvelle valeur n'est jamais considérée.

```
repeat(n)
...// code répété n fois
end
```

4.1 Structures 21

for

```
for(<initialisation>; bool condition; <increment>)
```

| <pre><initialisation></initialisation></pre> | | instruction |
|--|------|--------------------------------|
| | | d'initialisation, peut |
| | | également consister à |
| | | l'appel à une fonction |
| condition | bool | expression booléenne dont |
| | | la valeur <i>true</i> autorise |
| | | l'entrée dans la boucle |
| <pre><increment></increment></pre> | | instruction |
| | | d'incrémentation (ou |
| | | d'évolution de la |
| | | condition), peut également |
| | | consister à l'appel à une |
| | | fonction |

Le code *<initialisation>* est exécuté une seule fois avant le début de la boucle *for*. Le test de la *condition* est exécuté avant l'entrée de la boucle, à chaque itération. La valeur *true* provoque l'entrée dans la boucle. A la fin de la boucle, le code *<increment>* est exécuté. Le processus se répète jusqu'à ce que la condition ait une valeur *false*.

```
for(i = 0; i < n; i+=1)
   ... // code répété n fois
end

...

for(funcInit(i); funcCond(i), funcInc(i))
   ... // code répété
end</pre>
```

22 4 Instructions internes

while

```
while (bool condition)
```

| condition | bool | expression booléenne |
|-----------|------|----------------------|
|-----------|------|----------------------|

La valeur *true* de la condition provoque l'entrée dans la boucle; le code inséré entre le *while* et le *end* est exécuté. La boucle recommence avec à chaque itération l'exécution de la condition; dès le moment où celle-ci prend une valeur *false* la boucle n'est plus répétée. L'exécution du programme se poursuit à la ligne qui suit le *end*. Étant donnée que le test est effectué *avant* l'entrée dans la boucle, il se peut que le code de la boucle ne soit pas exécuté si la condition est initialement fausse.

```
while (cond)
... // code répété tant cond == true
end
... // suite du programme
```

do...until

```
do...until(bool condition)
```

| condition | bool | expression booléenne |
|-----------|------|----------------------|
| | | _ |

L'entrée dans la boucle est systématique, et le code compris entre le do et le until est de toute manière exécuté au moins une fois. La condition est exécutée à chaque itération; la valeur false provoque la répétition de la boucle. Dès le moment où la condition prend la valeur true, la boucle n'est plus répétée et l'exécution du programme se poursuit à la ligne qui suit le until.

```
do
... // code répété tant cond == false
until (cond)
... // suite du programme
```

4.1 Structures 23

exit

exit

L'instruction *exit* provoque la sortie de la boucle dans laquelle elle est immédiatement insérée.

```
for(i = 0; i < n; i+=1)
...
error = func(i)
if (error)
   exit // sortie de la boucle for en cas d'erreur
end
... // suite du code de la boucle
end
... // suite du programme, exécuté à la sortie
... // de la boucle après n répétition ou une erreur.</pre>
```

continue

continue

L'instruction *continue* provoque un saut au début de la boucle dans laquelle elle est immédiatement insérée. Elle permet de simplifier le code en évitant par exemple l'imbrication de tests *if.* Il ne faut pas utiliser cette instruction dans une boucle do...until car elle devient une boucle infinie.

```
for(i = 0; i < n; i+=1)
...
  itemKind = func(i)
  if (itemKind!= kind)
     continue // saut au sommet de la boucle
  end
  ... // suite du code de la boucle;
  ... // n'est pas exécuté si itemKind!= kind
  end
...</pre>
```

24 4 Instructions internes

return

```
return all value
```

L'instruction return provoque la sortie immédiate de la fonction. Si un type de retour est déclarée pour celle-ci, le return doit être accompagné d'une valeur dans le type correspondant. C'est cette valeur qui est transmise à la fonction appelante. Dans le cas d'une fonction sans type de retour (void), le return est utilisé seul. Si un return est utilisé dans le programme principal d'une tâche, il provoque son arrêt immédiat.

```
error = func()
if (error!= 0)
  return // sortie de la fonction (void)
end
...
```

```
return a+b
```

```
if (a > b)
  if (a < 100)
    return a
  else
    return 100
  end
end
return abs(b)</pre>
```

4.2 Valeurs

Ces instructions permettent de réaliser des conversions, des opérations mathématiques et différentes transformations sur les types primitifs.

bmask

```
int bmask(int bit_N, ...)
```

| bit_N | int | numéro | du | bit | mis | à | 1 | dans | |
|-------|-----|---------|----|-----|-----|---|---|------|--|
| | | le mask | 2 | | | | | | |

Retourne un entier dont la valeur est fonction des bits spécifiés en paramètres. L'instruction peut avoir au maximum 32 paramètres d'entrée, leur valeur devant être comprise entre $0 \le bit \le 32$. La valeur retournée vaut $2^{\text{bit}_i} + 2^{\text{bit}_j} + 2^{\text{bit}_k} + \dots$

```
print(bmask(0)) // "1"
print(bmask(0,1,2,3)) // "15"
print(bmask(1, 10)) // "1026"
print(bmask(1, 10) | bmask(2)) // "1030"
print(bmask(1, 2, 5, 7, 10) & bmask(3, 4, 7)) // "128"
```

abs

```
int/real abs(int/real value)
```

| value | int/real | expression entière ou |
|-------|----------|-----------------------|
| | | réelle |

Retourne la valeur absolue du paramètre *value*. Cette instruction supporte les 2 types entier et réel. Le type de la valeur retournée est identique à celui de la valeur passée en paramètre.

integer

int integer(real value)

| value | real | expression réelle |
|-------|------|-------------------|
| 1414C | ICUI | expression recire |

Retourne la partie entière du paramètre value.

real

real real (real value)

| value | real | expression réelle |
|-------|------|-------------------|

Retourne la partie réelle du paramètre value.

ln

real ln(real value)

| value | real | expression réelle, |
|-------|------|--------------------|
| | | différente de 0 |

Retourne le logarithme naturel de value.

cos

real cos(real value)

| value real | angle en degrés |
|------------|-----------------|
|------------|-----------------|

Retourne le cosinus de l'angle value.

sin

real sin(real value)

| value | real | angle en degrés |
|-------|------|-----------------|
|-------|------|-----------------|

Retourne le sinus de l'angle value.

tan

```
real tan(real value)
```

| value real | angle en degrés |
|------------|-----------------|
|------------|-----------------|

Retourne la tangente de l'angle value.

atan2

```
real atan2(real y, real x)
```

| У | real | opposée de l'angle |
|---|------|----------------------|
| x | real | adjacente de l'angle |

Retourne l'angle, en degré, en fonction de l'opposée et de l'adjacente. L'angle est considéré sur 360 degrés : $-180 < angle \le 180$.

hypot

```
real hypot (real a, real b)
```

| a | real | premier côté du triangle |
|---|------|---------------------------|
| | | rectangle |
| b | real | deuxième côté du triangle |
| | | rectangle |

Retourne l'hypoténuse du triangle rectangle dont a et b sont la longueur des deux côtés droits.

strLen

```
int strLen(string string)
```

Retourne la longueur de la chaîne de caractères *string*, c'est à dire le nombre de caractères qu'elle contient.

strPos

```
int strPos(string string, string subString, int startPos*)
```

| string | string | chaîne de caractère dans |
|-----------|--------|-----------------------------|
| | | laquelle est cherchée |
| | | la position de la chaîne |
| | | subString |
| subString | string | chaîne de caractère |
| | | cherchée |
| startPos* | int | position pour le départ de |
| | | la recherche. Par défaut, |
| | | la valeur 0 est considérée, |
| | | la recherche commence au |
| | | premier carractère |

Retourne la position de la chaîne *subString* dans la chaîne *string*. La recherche commence au premier caractère (index 0). Si *string* ne contient pas *subString*, l'instruction retourne -1. Si *string* contient plusieurs fois *subString*, le paramètre *startPos* peut être utilisé pour commencer la recherche après le premier caractère.

```
str = "Hello World" //
pos = strPos(str, "World") // pos == 6
pos = strPos(str, "o") // pos == 4
pos = strPos(str, "o", pos+1) // pos == 7
```

strMid

```
string strMid(string string, int start, int length)
```

| string | string | chaîne de caractère à |
|--------|--------|-----------------------------|
| | | partir de laquelle est |
| | | générée la chaîne retournée |
| start | int | index du caractère à partir |
| | | duquel commence la copie |
| | | des caractères vers la |
| | | chaîne retournée |
| length | int | nombre de caractère qui |
| | | sont copiés vers la chaîne |
| | | retournée |

Retourne une chaîne de caractère dans laquelle sont copiés les caractères du paramètre d'entrée *string*, à partir de l'index *start* et sur une longueur de *length* caractères.

```
strA = "Hello World"
pos = strPos(strA, "World") // pos == 6
strB = strMid(strA, pos, strLen(strA)-pos)
print(strB)// "World"
```

strToInt

```
int strToInt(string string)
```

| string | string | chaîne de caractère de |
|--------|--------|--------------------------|
| | | laquelle est décodée une |
| | | valeur entière |

Retourne la valeur entière qui est codée dans la chaîne de caractère *string*. Si la chaîne de caractère ne commence pas par un nombre entier signé, l'instruction retourne 0.

```
valInt = strToInt("213") // valInt == 213
valInt = strToInt("-4567") // valInt == -4567
valInt = strToInt("a233") // valInt == 0
valInt = strToInt("65Hz) // valInt == 65
```

strToReal

```
real strToReal(string string)
```

| string | string | chaîne de caractère de |
|--------|--------|--------------------------|
| | | laquelle est décodée une |
| | | valeur réelle |

Retourne la valeur réelle qui est codée dans la chaîne de caractère *string*. Si la chaîne de caractère ne commence pas par un nombre réel, l'instruction retourne 0.0.

```
valReal = strToReal("0.285") // valReal == 0.285
valReal = strToReal("-45.67") // valReal == -45.67
valReal = strToReal("a28.3305") // valReal == 0.0
valReal = strToReal("-78.0548N") // valReal == -78.0548
valReal = strToReal("-4e-5") // valReal == -0.00004
```

char

```
string char(int asciiCode)
```

| asciiCode | int | code ascii du caractère |
|-----------|-----|-------------------------|
|-----------|-----|-------------------------|

Retourne une chaîne de caractère contenant uniquement le caractère correspondant au code asciiCode. Le code ascii doit être imprimable : $32 \le asciiCode \le 126$. Les caractères $10 \ (new \ line)$ et $13 \ (carriage \ return)$ sont également supportés.

```
str = char(72)
str += char(101)
str += char(108)
str += char(108)
str += char(111)
print(str) // str == "Hello"
```

asciiValue

```
int asciiValue(string char)
```

| char | string | caractère |
|------|--------|-----------|
|------|--------|-----------|

Retourne la valeur ASCII du caractère.

trans

| x | real | translation selon l'axe x |
|-----|------|----------------------------|
| у* | real | translation selon l'axe y. |
| | | Par défaut, vaut 0.0. |
| Z* | real | translation selon l'axe z. |
| | | Par défaut, vaut 0.0. |
| rx* | real | rotation autour de l'axe |
| | | rx, en degrés. Par défaut, |
| | | vaut 0.0. |
| ry* | real | rotation autour de l'axe |
| | | ry, en degrés. Par défaut, |
| | | vaut 0.0. |
| rz* | real | rotation autour de l'axe |
| | | rz, en degrés. Par défaut, |
| | | vaut 0.0. |

Retourne une position cartésienne initialisée avec les paramètres x, y, z, rx, ry, rz.

```
loc = trans(20, 50, 100)

print(loc) // 20, 50, 100, 0, 0, 0

loc += trans(0, 0, 40, 0, 0, 45)

print(loc) // 20, 50, 140, 0, 0, 45

loc += trans(100)

print(loc) // 90.711, 120.711, 140, 0, 0, 45
```

inverse

locc inverse(locc loc)

| loc | locc | position cartésienne |
|-----|------|----------------------|
| | | |

Retourne l'inverse de la position cartésienne loc.

```
inv = inverse(loc)
inv += loc
print(inv) // 0, 0, 0, 0, 0
```

deltaTo

locc deltaTo(locc locFrom, locc locTo)

| locFrom | locc | position cartésienne de départ |
|---------|------|-----------------------------------|
| locTo | locc | position cartésienne d'arrivée |

Retourne la différence entre la position cartésienne de départ et d'arrivée. Si d est la différence entre A et B, la relation suivante peut être posée : A*d=B. L'instruction calcule et retourne la valeur de $d:d=A^{-1}*B$. Cette instruction est notamment très utile pour effectuer des changement de repères.

```
posA = trans(50, 100, 30, 0, 0, 90)
posB = trans(51, 102, 35)
posDelta = deltaTo(posA, posB)
print(posDelta) // 2, -1, 5, 0, 0, -90
```

distanceTo

real distanceTo(locc locFrom, locc locTo)

| locFrom | locc | position cartésienne de départ |
|---------|------|-----------------------------------|
| 1осто | locc | position cartésienne d'arrivée |

Retourne la distance entre la position cartésienne de départ et d'arrivée. Elle est exprimée dans la même unité que celle des translation x, y, z.

```
posA = trans(50, 100, 30, 0, 0, 90)

posB = trans(51, 102, 35)

dist = distanceTo(posA, posB)

print(dist) // 5.477226 \approx = (1^2 + 2^2 + 5^2)^{1/2}
```

alignTo

locc alignTo(locc locToAlign, locc locReference, string alignMode*)

| locToAlign | locc | position cartésienne à |
|--------------|--------|-----------------------------------|
| | | orienter |
| locReference | locc | position cartésienne de référence |
| alignMode* | string | mode d'alignement |

Retourne une position cartésienne dont la translation est identique à celle de loc ToA-lign, et dont les rotations rx, ry, rz sont calculées de manière à obtenir l'alignement par
rapport à la position de référence loc Reference, selon le mode sélectionné align Mode:

ALIGN_Z_TO_NEAREST (valeur par défaut) : l'axe z de la position est aligné selon la plus proche des directions principales de locReference (il y a 6 directions principales : -x, x, -y, y, -z, z). C'est l'angle minimal entre ces 6 directions et l'axe z+ de locToAlign qui permet de déterminer la nouvelle orientation de l'axe z. L'axe Z de la position retournée est donc orienté différemment par rapport à locToAlign.

 $CONFINE_Y_TO_XY$: l'axe z de la position retournée est identique à celui de locToAlign. Une rotation autour de celui-ci (rz) est réalisée de manière à ce que le vecteur y de la position retournée soit parallèle au plan x-y. Comme il y a 2 possibilités à cette condition, le vecteur y de locReference est utilisé de manière à orienter le vecteur y de la position (angle < 90). Si les 2 vecteurs z de locToAlign et locReference sont colinéaires, la position retournée et identique à locToAlign.

```
locToAlign = trans(50, 100, 30, -75, -10, -90)
locReference = trans(0)
locToAlign = alignTo(locToAlign, locReference)
print(locToAlign) // 50, 100, 30, -90, 0, -91.32
```




Figure 4.1: Exemples d'alignement $ALIGN_Z_TO_NEAREST$. L'image du haut montre la position avant alignement, celle du bas après. La position de référence est le frame représenté. Les directions d'alignements sont respectivement -y, -z, -x.




Figure 4.2: Exemple d'alignement $CONFINE_Y_TO_XY$. L'image de gauche montre la position avant alignement, celle de droite après. La position de référence est le frame représenté.

frameCompose

| origin | locc | position cartésienne |
|-----------|------|-----------------------------|
| | | correspondant à l'origine |
| | | pour le calcul de |
| | | l'orientation du frame |
| ptx | locc | correspondant à la |
| | | direction x pour le calcul |
| | | de l'orientation du frame |
| pty | locc | correspondant à la |
| | | direction y pour le calcul |
| | | de l'orientation du frame |
| position* | locc | correspondant à la position |
| | | (translation) du frame. Si |
| | | ce paramètre n'est pas |
| | | spécifié, le frame est |
| | | positionné à l'origine |

Retourne une position cartésienne correspondant au frame calculé comme suit : les rotations rx et ry sont calculées à partir du plan passant par les points origin, ptx et pty, l'axe z étant normal à ce plan. La rotation rz est donnée par le vecteur passant par les points origin et ptx. Si le paramètre position est spécifié, c'est sa translation qui est appliquée au frame (x, y, z). Dans le cas contraire, la translation est celle du paramètre origin.

```
origin = trans(100, 100, 100)

ptx = trans(50, 100, 100)

pty = trans(105, 55, 100)// angle xoy!= 90 degrés

frame = frameCompose(origin, ptx, pty)

print(frame) // 100, 100, 100, 0, 0, 180

position = trans(500, -250, -50)

frame = frameCompose(origin, ptx, pty, position)

print(frame) // 500, -250, -50, 0, 0, 180
```

dx

real dx (locc loc)

Retourne la coordonnée x de la position cartésienne loc.

dy

real dy (locc loc)

| loc | locc | position cartésienne |
|-----|------|----------------------|
|-----|------|----------------------|

Retourne la coordonnée y de la position cartésienne loc.

dz

real dz (locc loc)

| loc | locc | position | cartésienne |
|-----|------|----------|-------------|

Retourne la coordonnée z de la position cartésienne loc.

drx

real drx(locc loc)

| loc locc | position cartésienne |
|----------|----------------------|
|----------|----------------------|

Retourne la coordonnée rx de la position cartésienne loc, en degrés.

dry

real dry(locc loc)

| loc locc position cartésienne |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

Retourne la coordonnée ry de la position cartésienne loc, en degrés.

drz

real drz(locc loc)

| loc position cartésienne |
|----------------------------|
|----------------------------|

Retourne la coordonnée rz de la position cartésienne loc, en degrés.

decomposeValue

void decomposeValue(all val, string kind, array outComponents)

| val | all | valeur à décomposer |
|---------------|--------|-----------------------|
| kind | string | type de décomposition |
| outComponents | array | tableau contenant |
| | | les composants après |
| | | décomposition |

L'instruction décompose la variable val, en fonction de son type, et du type de décomposition :

LOCC : LOCC_RXRYRZ (rotation successives rx, ry, rz sur le repère modifié), LOCC_YPR (rotation successives rz, ry, rz sur le repère modifié), LOCC_ABC (rotation rx, ry, rz sur le repère parent, inchangé), LOCC_QUATERNIONS (composantes x, y, z du vecteur de rotation, et rotation).

Les composantes sont retournées dans le tableau outComponents. Les translations sont exprimées en mm et les rotations en degrés.

transformMatrix

void transformMatrix(locc loc, array outMatrix)

| loc | locc | position cartésienne |
|-----------|-------|---------------------------|
| outMatrix | array | tableau contenant les 16 |
| | | valeurs courantes de la |
| | | matrice de transformation |

Affecte le tableau matrix avec les 16 valeurs de la matrice de transformation de la position cartésienne loc:

$$\begin{pmatrix} x_x & y_x & z_x & t_x \\ x_y & y_y & z_y & t_y \\ x_z & y_z & z_z & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Les valeurs sont copiées dans le tableau selon les colonnes, à partir de l'élément 0 :

$$[x_x, x_y, x_z, 0, \dots, t_x, t_y, t_z, 1]$$

setTransformMatrix

void setTransformMatrix(locc loc, array matrix)

| loc | locc | position cartésienne |
|--------|-------|---------------------------|
| matrix | array | tableau contenant les 16 |
| | | nouvelles valeurs de la |
| | | matrice de transformation |

Affecte les 16 valeurs de la matrice de transformation de la position cartésienne *loc* avec les valeurs du tableau *matrix*.

jointValue

real jointValue(locj jointPosition, int axisIndex)

| jointPosition | locj | position articulaire |
|---------------|------|----------------------|
| axisIndex | int | numéro de l'axe |

Retourne la valeur de l'axe axisIndex de la position articulaire jointPosition. Pour un nombre n d'axes, le numéro de l'axe observe les limites suivantes : $0 \le axisIndex < n$

jointSetValue

| jointPosition | locj | position articulaire |
|---------------|------|--------------------------|
| axisIndex | int | numéro de l'axe |
| value | real | nouvelle valeur de l'axe |

Affecte la valeur de l'axe axisIndex de la position articulaire jointPosition à la valeur value. Pour un nombre n d'axes, le numéro de l'axe observe les limites suivantes : $0 \le axisIndex < n$

arraySize

int arraySize(array array)

| array | array | tableau |
|-------|-------|---------|

Retourne la taille (le nombre d'éléments) du tableau array.

arrayAdd

void arrayAdd(array array, all value)

| array | array | tableau |
|-------|-------|---------------------------|
| value | all | valeur à ajouter à la fin |
| | | du tableau |

Ajoute la valeur value à la fin du tableau array. Si le tableau contient déjà des éléments, l'élément ajouté doit obligatoirement être de type identique. Une copie de value est faite lors de cette opération.

arrayAddRef

void arrayAddRef(array array, all value)

| array | array | tableau |
|-------|-------|---------------------------|
| value | all | valeur à ajouter à la fin |
| | | du tableau |

Ajoute la valeur value à la fin du tableau array. Si le tableau contient déjà des éléments, l'élément ajouté <u>doit obligatoirement être de type identique</u>. Aucune copie de value est n'est faite, c'est la référence qui est considérée.

arrayInsert

void arrayInsert(array array, all value, int index)

| array | array | tableau |
|-------|-------|---------------------------|
| value | all | valeur à insérer dans le |
| | | tableau |
| index | int | index de l'emplacement où |
| | | la valeur est ajoutée |

Insert la valeur value dans le tableau array, à la position index. Si l'index est plus grand ou égal à la taille du tableau, l'élément est simplement ajouté à la fin du tableau. Sinon, l'élément est inséré à l'index spécifié, et les éléments suivants sont décalés d'un index vers la fin. Si le tableau contient déjà des éléments, l'élément inséré doit obligatoirement être de type identique.

arrayRemove

void arrayRemove(array array, int index)

| array | array | tableau |
|-------|-------|--------------------------|
| index | int | index de l'emplacement à |
| | | supprimer |

Supprime l'élément à la position index du tableau array.

arrayClear

void arrayClear(array array)

| array array tableau |
|-------------------------|
|-------------------------|

Vide le tableau array de tous ses éléments.

bufferSize

int bufferSize(buffer buffer)

| buffer | buffer | buffer de données | |
|--------|--------|-------------------|--|
|--------|--------|-------------------|--|

Retourne la taille courante du buffer en octets.

bufferClear

void bufferClear(buffer buffer)

| buffer | buffer | buffer de données |
|--------|--------|-------------------|
|--------|--------|-------------------|

Efface les données du buffer et affecte sa position courante à 0.

bufferPosition

int bufferPosition(buffer buffer)

| buffer | buffer | buffer de données |
|--------|--------|-------------------|

Retourne la position courante du buffer. Elle correspond à l'index de l'octet auquel sera effectuée la prochaine lecture/écriture.

bufferSetPosition

void bufferSetPosition(buffer buffer, int position)

| buffer | buffer | buffer de données |
|----------|--------|----------------------------|
| position | int | nouvelle position courante |
| | | du buffer |

Affecte la position courante du buffer.

bufferRead

| buffer | buffer | buffer de données |
|-----------|--------|---------------------------|
| readValue | all | valeur lue dans le buffer |
| size | int | nombre d'octets lus |
| swap* | bool | flag indiquant si un swap |
| | | doit être fait sur la |
| | | valeur lue |

Lis la valeur readValue dans le buffer. Le type de donnée lu correspond au type de la variable readValue: bool, int, real, string. Dans le cas de type int ou real, le paramètre size permet de spécifier si c'est un short (2 octets) ou un long (4 octets), respectivement un float (4 octets) ou un double (8 octets) qui doit être considéré. Dans le cas d'un string, si size vaut -1, la lecture des caractères se fait jusqu'à ce que le caractère de fin '\0' soit lu.

Si le flag swap vaut true, la conversion big-endian \rightarrow little-endian est exécutée dans le cas de la lecture d'un int ou d'un real.

bufferReadChar

bool bufferReadChar(buffer buffer, int readValue)

| buffer | buffer | buffer de données |
|-----------|--------|---------------------------|
| readValue | int | valeur lue dans le buffer |

Lis un octet dans le buffer et affecte sa valeur au paramètre read Value (0 $\leq val \leq 255).$

bufferWrite

| buffer | buffer | buffer de données |
|------------|--------|---------------------------|
| writeValue | all | valeur écrite dans le |
| | | buffer |
| size | int | nombre d'octets écris |
| swap* | bool | flag indiquant si un swap |
| | | doit être fait sur la |
| | | valeur écrite |

Écrit la valeur writeValue dans le buffer. Le type de donnée écrit correspond au type de la variable writeValue : bool, int, real, string. Dans le cas de type int ou real, le paramètre size permet de spécifier si c'est un short (2 octets) ou un long (4 octets), respectivement un float (4 octets) ou un double (8 octets) qui doit être considéré. Dans le cas d'un string, le paramètre size indique le nombre de caractères de la chaîne qui doivent être copiés dans le buffer. S'il vaut -1, l'écriture des caractères se fait pour tous les caractères de la chaîne; le caractère de fin '\0' est dans ce cas lui aussi écrit dans le buffer.

Si le flag swap vaut true, la conversion little-endian \rightarrow big-endian est exécutée dans le cas de l'écriture d'un int ou d'un real.

bufferWriteChar

bool bufferWriteChar(buffer buffer, int writeValue)

| buffer | buffer | buffer de données |
|------------|--------|-----------------------|
| writeValue | int | valeur écrite dans le |
| | | buffer |

Écris un octet writeValue dans le buffer $(0 \le val \le 255)$.

${\sf classKeyDefined}$

bool classKeyDefined(class object, string key)

| object | class | structure |
|--------|--------|---------------|
| key | string | nom du membre |

Retourne true si le membre key est défini dans la structure object, false dans le cas contraire.

classKeyDelete

bool classKeyDelete(class object, string key)

| object | class | structure |
|--------|--------|---------------|
| key | string | nom du membre |

Supprime le membre key de la structure object, et retourne true en cas de succès.

classKeySet

```
void classKeySet(class object, string key, all value)
```

| object | class | structure |
|--------|--------|------------------|
| key | string | nom du membre |
| value | all | valeur du membre |

Créer le membre key en lui affectant la valeur value par <u>référence</u>. Si le membre existe déjà, la valeur est remplacée.

valuePointer

```
void valuePointer(string autoPointerName, all value*)
```

| autoPointerName | string | nom du pointeur auto |
|-----------------|--------|----------------------|
| value* | all | variable cible |

Transforme une variable auto en un pointeur vers la valeur value. Le pointeur ne peut être qu'une variable auto, de type identique à celui de la variable cible, identifiée par son nom autoPointerName. A partir de cette instruction, toute utilisation de la variable auto fera référence à la variable value. La valeur pointée peut être une constante ou une variable globale, l'élément d'un tableau, le membre d'une structure, etc. Si le paramètre value n'est pas défini, le pointeur est réinitialisé et redeviens une variable auto normale.

```
valuePointer("position", gPositionArray[3])
position = trans(100, 200)
...

valuePointer("entraxeX", gPaletArray[3].entraxes.x)
print("Entraxe colonnes: " entraxeX)
...

valuePointer("newItem", CreateItem())
newItem.creationDate = dateTimeString(dateTimeCurrent())
...
```

4.3 Système

Ces instructions donnent accès au système : affichages, gestion de tâches parallèles, gestion de fichiers, heure et temps système, etc.

print

```
void print(all value, ...)
```

| value all | valeur à afficher |
|-----------|-------------------|
|-----------|-------------------|

Affiche les paramètres sur une ligne, dans une fenêtre *console*. Celle-ci s'ouvre automatiquement lors du premier affichage. Le de paramètre à afficher n'est pas limité.

```
print(x)
print(2+3*5*x)
print(cos(alpha), sin(alpha), tan(alpha))
print("Nombre d'itération : ", i)
print("Nombre de " + itemName + " : ", n)
print("Position actuelle : ", loc)
```

4.3 Système **51**

alert

| title | string | titre de l'alerte |
|----------|--------|----------------------|
| text* | string | texte de l'alerte |
| button0* | string | texte du 1er bouton |
| button1* | string | texte du 2ème bouton |
| button2* | string | texte du 3ème bouton |
| button3* | string | texte du 4ème bouton |
| button4* | string | texte du 5ème bouton |

Affiche une boîte de dialogue ayant pour titre title. Le paramètre text peut être utilisé pour afficher une description. Si aucun bouton n'est spécifié, la boîte de dialogue contient un bouton OK par défaut. L'instruction retourne l'index du bouton sélectionné : $0 \le index \le (n-1)$.

```
alert("Opération terminée")
...

if (alert("Erreur. Continuer?", descr, "OK", "STOP"))
  taskStop()// arrêt de la tâche courante
end
... // suite du processus

hit = alert("Démarrer?", "", "Oui", "Non", "Info")
switch(hit)
...
end
```

alertProgress

| title | string | titre de l'alerte |
|------------|--------|-----------------------------------|
| text | string | texte de l'alerte |
| ratio* | real | progression $0.0->1.0$ |
| close* | bool | flag provoquant la |
| | | fermeture de l'alerte |
| useCancel* | bool | flag spécifiant si le |
| | | bouton <i>annuler</i> est affiché |

Affiche et gère une boîte de dialogue non-bloquante. Celle-ci peut être utilisée pour afficher des information au cours d'une opération dont la progression est connue (0-100%) ou non.

Si le paramètre *ratio* lors de l'affichage de l'alerte au premier appel de l'instruction est plus petit que 0 à l'affichage, l'alerte est indéfinie, définie dans les autres cas.

Le bouton Annuler peut être affiché ou non à l'aide du paramètre useCancel afin de donner la possibilité à l'utilisateur d'interrompre l'opération en cours.

L'instruction doit être rappelée à chaque fois que le *texte* ou la progression *ratio* doivent être remis à jour. L'instruction retourne *false* si l'opération est annulée par l'opérateur. L'instruction doit être appelée avec le paramètre *close* à *true* afin de masquer l'alerte. Si le bouton *Annuler* n'est pas affiché, l'interface est figée pour l'utilisateur tout pendant qu'elle n'est pas refermée par le programme.

4.3 Système 53

```
alertProgress("Indéfinie", "info", -1.0, false, true)
delay(0.1)
for (i = 0; i < 20; i+=1)
 if (!alertProgress("", clock()))
  alert("annulé")
   exit
 end
 delay(0.1)
end
alertProgress("", "", 0, true)
alertProgress("Définie", "info", 0.0, false, true)
delay(0.1)
for (i = 0; i < 20; i+=1)
 if (!alertProgress("", clock(), i/20))
  alert("annulé")
  exit
 end
 delay(0.1)
end
alertProgress("", "", 0, true)
```

edit

```
bool edit(all value, string title)
```

| value | all | valeur à éditer |
|-------|--------|--------------------|
| title | string | titre de l'éditeur |

Affiche l'éditeur de la variable value, qui peut ainsi être modifiée. La boîte de dialogue a pour titre le paramètre title. L'instruction retourne true si l'édition de la valeur est validée (bouton OK), false dans le cas contraire.

```
speed = 1000
if (!edit(speed, "Vitesse de rotation"))
  taskStop() // action annulée, arrêt de la tâche courante
end
```

arraySelect

```
int arraySelect(array array, string title)
```

| array | array | tableau de valeurs |
|-------|--------|--------------------|
| title | string | titre du dialogue |

Affiche un dialogue avec une liste contenant les descriptions des éléments du tableau array. La boîte de dialogue a pour titre le paramètre title. L'instruction retourne l'index de l'élément sélectionné : $0 \le index \le (n-1)$. Si aucun élément n'est sélectionné, la valeur -1 est retournée.

4.3 Système **55**

arraySelectMulti

bool arraySelectMulti(array items, array selected, string title)

| items | array | tableau de valeurs |
|----------|--------|----------------------|
| selected | array | tableau de sélection |
| | | (booléen) |
| title | string | titre du dialogue |

Affiche un dialogue avec une liste contenant les descriptions des éléments du tableau *items*. A chaque élément correspond une case à cocher, dont l'état est défini par le tableau de booléens *selected*. La boîte de dialogue a pour titre le paramètre *title*. L'instruction retourne *true* si le dialogue est validé (OK) ou *false* si annulé (Annuler). Dans le cas d'une validation, les valeurs du tableau *selected* prennent la valeur de sélection des case à cocher correspondantes.

```
// Exemple de code: les éléments du tableau names non-sélectionnés
// sont ensuite supprimé de ce tableau.

if (!arraySelectMulti(names, selected, title))
    return false
end
for (idx = arraySize(names); idx > 0; idx-=1)
    if (!(selected[idx-1]))
        arrayRemove(names, idx-1)
    end
end
```

random

```
real random()
```

Retourne un nombre réel aléatoire avec une résolution de $10^{-9}: 0 \le r < 1$.

```
...
// calcul d'un index aléatoire dans le tableau gArray
size = arraySize(gArray)
randomIndex = integer(size*random())
...
```

delay

```
void delay(real time)
```

| time | real | durée du délais |
|------|------|-----------------|
|------|------|-----------------|

Provoque une attente d'une durée *time*, exprimée en secondes. La résolution de cette durée est de 1 milliseconde. Durant cette attente, la ressource processeur est libérée. Si la durée spécifiée est de 0 seconde, aucune attente n'est réalisée, mais la tâche est libérée jusqu'à son prochain séquencement, laissant la ressource processeur à disposition des autres tâche actives sur le système.

```
... // signal clignotant
frequency = 3 // 3Hz
halfPeriod = 0.5/frequency // 1/3/2 == 0.16666 s
while(run)
  signal =!signal
  ...
  delay(halfPeriod)
end
```

4.3 Système 57

clock

```
real clock()
```

Retourne le temps système, en secondes. Le temps système 0 correspond au démarrage de l'OS.

```
t = clock() // surveillance d'un signal
error = false
timeout = 3 // [secondes]
while(true)
signal = ...
if (signal)
break
else
if (clock()-t > timeout)
error = true
break
end
...
delay(0) // libération de la ressource processeur
end
```

dateTimeCurrent

real dateTimeCurrent()

Retourne la date et l'heure système. La partie réelle du nombre correspond à l'heure, considérée sur 24h : 12h correspond à 1/2, 1h correspond à 1/24, 1 minute correspond à 1/(24*60), 1 seconde correspond à 1/(24*3600).

La partie entière du nombre correspond au numéro du jour à compter de la date du 30/12/1899. Le 8 août 2008 correspond au jour 39668.

```
cycleTime = 78 // temps de cycle : 1min 18 secondes cycleCount = 4000 // nombre de cycles dateStart = dateTimeCurrent() // heure de début dt = cycleTime * cycleCount // durée en secondes dDate = dt/(86400) // 24*3600 secondes dateEnd = dateStart + dDate
```

4.3 Système **59**

dateTimeString

```
string dateTimeString(real dateTime)
```

| dateTime | real | date/heure système |
|------------|------|---------------------|
| 4456121116 | 1 | date/fieure bysteme |

Retourne une chaîne de caractère au format "dd.mm.yyyy hh :mm :ss", en fonction de la date et heure système passée en paramètre *dateTime*. Si la partie réelle est nulle, la chaîne de caractère retournée est au format "dd.mm.yyyy".

```
...
print(dateTimeString(0)) // "30.12.1899"
print(dateTimeString(39668)) // "08.08.2008"
print(dateTimeString(39668.505)) // "08.08.2008 12 :07 :12"
```

```
cycleTime = 78 // temps de cycle : 1 min 18 secondes
cycleCount = 1000 // nombre de cycles
dateStart = dateTimeCurrent() // heure de début
print(dateTimeString(dateStart)) // "08.08.2008 16 :40 :21"
dt = cycleTime * cycleCount // durée en secondes
dDate = dt/(86400) // 24*3600 secondes
print(strMid(dateTimeString(dDate), 11, 8)) // "21 :40 :00"
dateEnd = dateStart + dDate
print(dateTimeString(dateEnd)) //"09.08.2008 14 :20 :21"
```

taskExecute

taskExecute taskName*, bool displayError*,
string errorProgram*

| <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre> | | nom du programme principal |
|--|--------|-----------------------------|
| | | de la nouvelle tâche |
| taskName* | string | nom de la nouvelle tâche |
| displayError* | bool | flag spécifiant l'affichage |
| | | d'une éventuelle l'erreur |
| errorProgram* | string | nom du programme à appeler |
| | | lorsqu'une erreur se |
| | | produit |

Lance l'exécution d'une nouvelle tâche. Le paramètre *programName>* spécifie le nom du programme principal de cette tâche. Si celui-ci a des paramètres d'entrée, ils doivent être implémentés dans la paire de parenthèse (passage par *référence*).

Le paramètre *taskName* spécifie le nom de la nouvelle tâche. Si le nom spécifié correspond à celui d'une tâche déjà existante, une erreur est créée et la nouvelle tâche n'est pas lancée. Si ce paramètre n'est pas spécifié, la tâche prend comme valeur un numéro égal au nombre total de tâches existantes, y compris la nouvelle tâche.

Le fait de donner à une tâche un nom connu est important, car il permet par la suite d'obtenir des information sur celle-ci ainsi que de la piloter (pause, stop, ...).

Si le flag displayError vaut false, aucun message n'est affichée à l'écran lorsqu'une erreur survient dans la tâche exécutée (fenêtre rouge). Si rien n'est spécifié, l'erreur est affichée normalement.

Si un programme d'erreur est spécifié, celui-ci est appelé dans la tâche exécutée si une erreur se produit. La tâche est stoppée lorsque le programme d'erreur retourne. Celui-ci doit avoir un paramètre d'entrée *int*, correspondant au numéro d'erreur.

```
// variable globale initialisée avec
// le nom de la nouvelle tâche
gTaskName = "mainTask"
. . .
// lancement de la nouvelle tâche,
// avec comme programme principal mainProgram
taskExecute mainPrograme(1, true), gTaskName
if (taskExists(gTaskName))
 // mise en pause de l'exécution la tâche
 taskPause(gTaskName)
 // relancement de l'exécution de la tâche
 taskResume(gTaskName)
end
if (taskExists(gTaskName))
taskStop(gTaskName) // arrêt de la tâche
end
```

taskSetPriority

```
void taskSetPriority(int lines)
```

| lines | int | nombre de lignes exécutées |
|-------|-----|-----------------------------|
| | | à chaque séquencement de la |
| | | tâche |

Modifie la priorité de la tâche courante, en spécifiant le nombre de lignes exécutées à chaque séquencement de la tâche. Lors de son lancement, chaque tâche a une priorité identique (séquencement de 20 lignes par défaut. Max : 1000).

```
taskSetPriority(300) // priorité élevée pour traitement
rapide
while(...)
...
end
taskSetPriority(50)// priorité faible pour reste de la
tâche ...
```

taskName

```
string taskName()
```

Retourne le nom de la tâche courante.

```
if (error)
  if (taskName() == "mainTask")
    alert("Arrêt de la tâche principale")
  end
end
```

taskExists

```
bool taskExists(string taskName)
```

```
taskName string nom de la tâche
```

Retourne *true* si la tâche spécifiée existe, *false* dans le cas contraire. Si une tache existe, elle est soit un pause, soit en cours d'exécution.

```
if (!taskExists("auxTask"))
  alert("Problème avec la tâche auxiliaire")
  taskStop() // arrêt de la tâche courante
end
...
```

taskStop

```
bool taskStop(string taskName*)
```

```
        taskName*
        string
        nom de la tâche à stopper
```

Stoppe la tâche spécifiée par le paramètre *taskName*. Si aucun nom n'est spécifié, c'est la tâche courante qui est considérée, une tâche pouvant se stopper elle-même.

Une fois stoppée, la tâche est détruite et ne peut pas être reprise à l'endroit où elle à été stoppée. Si la tâche spécifiée est déjà en pause, elle est détruite.

L'instruction retourne true en cas de succès.

```
if (error)
  taskStop("auxTask") // arrêt de la tâche auxiliaire
  taskStop() // arrêt de la tâche courante
end
...
```

taskPause

```
bool taskPause(string taskName*)
```

| taskName* | string | nom | de | la | tâche | à | mettre | en |
|-----------|--------|------|----|----|-------|---|--------|----|
| | | paus | se | | | | | |

Met en pause la tâche spécifiée par le paramètre taskName. Si aucun nom n'est spécifié, c'est la tâche courante qui est considérée, une tâche pouvant se mettre en pause elle-même.

Une fois mise en pause, la tâche peut par la suite être relancée (depuis une autre tâche) afin qu'elle reprenne son exécution à l'endroit où elle à été suspendue.

L'instruction retourne true en cas de succès.

```
if (intervention)
    ...
    taskPause() // mise en pause de la tâche courante
end
    ... // code exécuté à la reprise de la tâche
```

taskPaused

bool taskPaused(string taskName)

| taskName | string | nom de la tâche |
|----------|--------|-----------------|
| | | |

Retourne true si la tâche spécifiée est couramment en pause, false dans le cas contraire.

taskResume

bool taskResume(string taskName)

Relance la tâche spécifiée par le paramètre taskName, à condition que celle-ci existe et soit en pause. L'instruction retourne true en cas de succès.

```
if (taskPaused("auxTask"))
  if (alert("Reprendre le cycle?", "", "Oui", "Stop"))
    // arrêt de la tâche auxiliaire (déjà en pause)
    taskStop("auxTask")
    taskStop() // arrêt de la tâche courante
  else
    // Reprise de la tâche auxiliaire
    taskResume("auxTask")
  end
end
...
```

taskMutex

bool taskMutex(bool ressource, bool state)

| ressource | bool | variable globale |
|-----------|------|------------------|
| state | bool | état |

Effectue une affectation indivisible de l'état state vers la variable globale ressource. Cette instruction permet de créer un mécanisme de verrouillage entre tâche. L'instruction retourne true quand elle a pu effectuer l'affectation indivisible.

taskCallStack

void taskCallStack(array outStack)

| outStack | array | pile d'appel |
|----------|-------|--------------|
| | | |

Remplit le tableau *outStack* avec l'état actuel de la pile d'appel de la tâche courante (nom de la fonction et numéro de ligne). Le premier élément du tableau correspond à la fonction d'entrée de la tâche.

identifierExists

bool identifierExists(string identifier)

| identifier | string | nom du module, du | | | | |
|------------|--------|----------------------------|--|--|--|--|
| | | programme, de la variable | | | | |
| | | ou de la constante globale | | | | |

L'instruction retourne true si un module, un programme, une variable ou une constante globale dont le nom coı̈ncide avec identifier existe, false dans le cas contraire. Le système considère les données qui existent en mémoire, en fonction des différents modules chargés.

programCreate

string programCreate(string moduleName, string newProgramName,
bool editName, string programToDuplicate*)

| moduleName | string | nom du module dans lequel le nouveau programme est créé | | | | |
|---------------------|--------|---|--|--|--|--|
| newProgramName | string | nom du nouveau programme | | | | |
| editName | bool | flag indiquant si le nom du nouveau programme doit être édité | | | | |
| programToDuplicate* | string | nom du programme à copier pour créer le nouveau programme | | | | |

Créer un nouveau programme, qui est ajouté au module *moduleName*. Le nom du nouveau programme est *newProgramName*. Si ce nom est déjà utilisé, ou si le flag *editName* vaut *true*, le nom est édité à l'écran. Si le paramètre *progamToDuplicate* est défini, le programme créé sera une copie de celui-ci. L'instruction retourne le nom du nouveau programme.

programEdit

bool programEdit(string programName, bool restrictedInstructions)

| programName | string | nom du programme à éditer |
|------------------------------|--------|---------------------------|
| restrictedInstructionsstring | | édition en mode restreint |

Ouvre l'éditeur de programme pour le programme programName, en mode Touch Screen Edition. Si le flag restrictedInstructions vaut true, le programme ne peut comporter qu'un nombre restreint d'instructions et d'appels. L'instruction retourne true si le programme à été modifié, false s'il n'a pas été modifié ou que les modifications ont été annulées. Le programme exécutant cette instruction doit obligatoirement appartenir à un module différent de celui du programme édité.

programDelete

bool programDelete(string programName, bool prompt)

| programName | string | nom du programme à supprimer |
|-------------|--------|------------------------------|
| prompt | string | confirmation |

Supprime le programme programName. Si le flag prompt vaut true, une confirmation est demandée.

programDescriptionRW

void programDescriptionRW(string programName, array desrcLines, bool readOrWrite)

| programName | string | nom du programme | | | | |
|-------------|--------|----------------------------|--|--|--|--|
| desrcLines | array | tableau des lignes de | | | | |
| | | description | | | | |
| readOrWrite | bool | flag spécifiant la lecture | | | | |
| | | ou l'écriture | | | | |

L'instruction permet de lire (readOrWrite = true) ou écrire (readOrWrite = false) les lignes de description (descrLines) du programme programName.

moduleLoad

string moduleLoad(string moduleFilePath)

| moduleFilePath | string | chemin | du | fichier | du | module |
|----------------|--------|--------|----|---------|----|--------|
|----------------|--------|--------|----|---------|----|--------|

L'instruction charge en mémoire le module correspondant au fichier *moduleFilePath*, et retourne le nom de ce nouveau module.

Les programmes ainsi que les variables et constantes globales du modules sont dès lors disponibles pour le fonctionnement de l'application. Si un programme comporte faute de syntaxe ou de structure, une erreur est générée lors de son appel.

moduleClose

string moduleClose(string moduleName)

| moduleName | string | nom du module |
|------------|--------|---------------|

L'instruction ferme le module *moduleName*. Aucune sauvegarde n'est effectuée si le module a été modifié. Retourne *true* en cas de succès.

moduleSave

```
string moduleSave(string moduleName, bool build*)
```

| moduleName | string | nom du module | | | | |
|------------|--------|----------------------------|--|--|--|--|
| build* | string | build des programmes avant | | | | |
| | | enregistrement | | | | |

L'instruction effectue l'enregistrement du module moduleName si celui-ci a été modifié. Retourne true en cas de succès. Si le paramètre build vaut true, les programmes du modules sont compilés avant l'enregistrement. En cas d'erreur de compilation, l'instruction retourne false, et l'enregistrement n'est pas effectué.

```
file = "C :\Temp \moduleDemo.mip"
gModName = moduleLoad(file)
print("module name : ", gModName)

...

if (identifierExists(gModName))
  moduleSave(gModName)
  moduleClose(gModName)
end
```

modulePrograms

void modulePrograms(string moduleName, array outProgramNames)

| moduleName | string | nom du module | | | |
|-----------------|--------|----------------------|--|--|--|
| outProgramNames | array | tableau des noms de | | | |
| | | programmes du module | | | |

L'instruction rempli le tableau outProgramNames avec les noms des programmes du module moduleName.

fileRead

```
bool fileRead(string filePath, array lines)
```

| filePath | string | fichier | | | | |
|----------|--------|---------------------------|--|--|--|--|
| lines | array | lignes de texte lues dans | | | | |
| | | le fichier | | | | |

Lit le contenu d'un fichier (en mode texte) et remplit le tableau lines; chaque élément du tableau (de type string) correspond à une ligne du fichier. Le tableau est initialement vidé.

Le paramètre *filePath* correspond au chemin d'accès du fichier. L'instruction retourne *false*si le fichier spécifié n'existe pas ou ne peut être lu, *true* en cas de succès.

```
filePath = "C :\temp\data.cvs"
fileRead(filePath, lines)
n = arraySize(lines)
for (i = 0; i < n; i += 1)
  print(lines[i]) //impression des lignes du fichier
end
...</pre>
```

fileWrite

```
bool fileWrite(string filePath, array lines)
```

| filePath | string | fichier | | | | |
|----------|--------|-------------------------|--|--|--|--|
| lines | array | lignes de texte écrites | | | | |
| | | dans le fichier | | | | |

Écrit le contenu du tableau *lines* dans un fichier (en mode texte); chaque élément du tableau (de type *string*) correspond à une ligne du fichier. Si le fichier existe déjà au moment de l'écriture, son contenu est écrasé par le contenu du tableau.

Le paramètre *filePath* correspond au chemin d'accès du fichier. Si l'arborescence des dossiers spécifiée n'existe pas ou si le fichier ne peut être créé, l'instruction retourne *false*, *true* en cas de succès.

```
arrayAdd(errorStringArray, "Erreur 1")
...
arrayAdd(errorStringArray, "Erreur 2")
...
arrayAdd(errorStringArray, "Erreur 3")
...
filePath = "C :\temp\error.log"
fileWrite(filePath, errorStringArray)
...
```

fileAdd

```
bool fileAdd(string filePath, array lines)
```

| filePath | string | fichier | | | | |
|----------|--------|-------------------------|--|--|--|--|
| lines | array | lignes de texte écrites | | | | |
| | | dans le fichier | | | | |

Ajoute le contenu du tableau *lines* à la suite d'un fichier (en mode texte); chaque élément du tableau (de type *string*) correspond à une nouvelle ligne du fichier. Si le fichier n'existe pas au moment de l'écriture, il est créé.

Le paramètre *filePath* correspond au chemin d'accès du fichier. Si l'arborescence des dossiers spécifiée n'existe pas ou si le fichier ne peut être créé, l'instruction retourne *false*, *true* en cas de succès.

```
arrayClear(errorStringArray)
...
arrayAdd(errorStringArray, "Erreur N")
...
filePath = "C :\temp\error.log"
fileAdd(filePath, errorStringArray)
...
```

fileBrowse

bool fileBrowse (string initialPath, string fileExt, string outFilePath)

| initialPath | string | Chemin du dossier initial | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| fileExt | string | Extension du fichier | | | | | |
| | | (filtre) | | | | | |
| outFilePath | string | Chemin du fichier | | | | | |
| | | sélectionné | | | | | |

Ouvre une fenêtre de sélection de fichier à l'endroit spécifié par *initialPath*. Le chemin complet du fichier sélectionné est écrit dans le paramètre *outFilePath*. Si *initialPath* vaut "", la fenêtre s'ouvre à la racine du répertoire de travail (workspace). *fileExt* permet de spécifier quel type de fichier (extension) est recherché. L'instruction retourne *true* si un fichier a bien été sélectionné, *false* sinon.

```
if (fileBrowse("C :\Temp\", "txt", l_sOutFilePath))
  print("Fichier texte sélectionné :", l_sOutFilePath)
else
  print("Aucun fichier texte sélectionné")
end
...
```

xmlParse

bool xmlParse(string filePath, class outData)

| filePath | string | Chemin du fichier xml | | | | | |
|----------|--------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| outData | class | Variable de type <i>class</i> | | | | | |
| | | recevant les données | | | | | |
| | | analysées | | | | | |

Extrait les données du fichier xml filePath dans la variable outData. Les données sont représentées en arborescence où chaque noeuds est une clé (numéro) qui contient au minimum les champs suivant : NAME, VALUE, TYPE, ATTRIBUTES. Le champ NAME contient le nom d'une balises du fichier xml. L'instruction retourne true si l'opération s'est bien déroulée, false sinon.

fileAppLog

void fileAppLog(string text)

| text string texte |
|-------------------|
|-------------------|

Ajoute le texte text à la suite du fichier log de Synapxis.

osCommand

all osCommand(string command, all params...)

| command | string | sélecteur de la commande à | | | | | |
|---------|--------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | exécuter | | | | | |
| params | all | paramètres de la commande | | | | | |

Exécute une opération en fonction du sélecteur :

- "OPEN" : ouvre le fichier $param_1$ (string) à l'aide du programme spécifié $param_2$ (string).
- "PROCESS_COUNT": retourne le nombre de processus en cours d'exécution (int) dont le nom coı̈ncide avec param_1 (string). La comparaison du nom du processus est case sensitive. Le nom spécifié peut ne représenter qu'une partie du nom du processus.
- "WINDOW_SEND_MESSAGE" : envoie un message à la fenêtre spécifiée par param_1 (window class name) et param_2 (window title). Le type du message est le param_3, et ses éventuels arguments wParam et lParam les paramètres 4 et 5 :
 - "WM_SYSCOMMAND" : modifie la disposition d'une fenêtre. Le paramètre wParam peut prendre les valeurs "SC_MINIMIZE", "SC_MAXIMIZE", "SC_RESTORE".
 - "WM_SETFOCUS" : applique le focus à la fenêtre.
 - "WM_CLOSE" : ferme la fenêtre/application.
- "SWITCH_TO_WINDOW" : sélectionne l'application liée à fenêtre spécifiée par param 1 (window class name) et param 2 (window title).
- "EXECUTE" : exécute une ligne de commande (param_1), et retourne le résultat (int) une fois que l'exécution de la ligne est effectuée.

```
pCount = osCommand("PROCESS_COUNT", "not")
osCommand("OPEN", "notepad++", "C :\temp\demo.txt")
delay(0.2)
while (osCommand("PROCESS_COUNT", "not") > pCount)
  delay(0.1)
end
...
osCommand("WINDOW_SEND_MESSAGE", "", "Calculatrice",
"WM_SYSCOMMAND", "SC_MINIMIZE")
...
//fermeture de Synapxis : osCommand("WINDOW_SEND_MESSAGE",
"", "Synapxis", "WM_CLOSE")
```

directoryWorkspace

```
string directoryWorkspace()
```

Retourne le chemin absolu du dossier du workspace courant.

4.4 Interfaces

SYNAPXIS permet de réaliser des *frames*, ou interfaces, dédiées à une application. Ceux-ci existent soit sous la forme de fenêtre, soit sous la forme d'onglet. Ils sont composés d'éléments tels que boutons, labels, check-boxes ou text-edit. Les instruction décrites ici permettent d'interagir avec ces interfaces depuis un programme : ouvrir et fermer une fenêtre, lire et modifier les propriétés d'un élément de frame.

interfaceShow

void interfaceShow(string name, bool modal)

| name | string | nom de la fenêtre à afficher | | | |
|-------|--------|------------------------------|--|--|--|
| modal | bool | option d'affichage | | | |

Affiche la fenêtre correspondant au nom *name*. Si le paramètre *modal* vaut *true*, l'instruction est bloquante : l'exécution de la tâche courante reprend au moment où la fenêtre ouverte est refermée. Si ce paramètre vaut *false*, la fenêtre est affichée et l'exécution du programme se poursuit normalement.

interfaceClose

void interfaceClose(string name)

| name | string | nom | de | la | fenêtre | à | fermer |
|------|--------|-----|----|----|---------|---|--------|

Ferme la fenêtre correspondant au nom name.

4.4 Interfaces 79

interface Property

| frame | string | nom de l'interface |
|-----------|--------|------------------------|
| component | string | nom de l'élément de |
| | | l'interface |
| property | string | nom de la propriété de |
| | | l'élément |

Retourne la valeur de la propriété property de l'élément graphique component de l'interface frame.

```
...
// vérifie l'état "checked" du contrôle check-box
// "Mesure" de la fenêtre "Maintenance"
if (intefaceProperty("Maintenance", "Mesure", "Checked"))
...
end
...
```

interface Set Property

```
bool interfaceSetProperty(string frame,
string component,
string property,
all value)
```

| frame | string | nom de l'interface |
|-----------|--------|------------------------|
| component | string | nom de l'élément de |
| | | l'interface |
| property | string | nom de la propriété de |
| | | l'élément |
| value | all | nouvelle valeur de la |
| | | propriété |

Modifie la valeur de la propriété property de l'élément graphique component de l'interface frame. L'instruction retourne true en cas de succès.

```
...
// mise à jour du texte du label "CycleTime"
// de la fenêtre "Main"
tCycle = ...
intefaceSetProperty("Main", "CycleTime", "Text", tCycle)
...
```

4.5 Interface GUI

4.5 Interface GUI

Des interface graphiques spécifiques peuvent être créées dans des *dll* d'extensions. L'interaction entre elles et le programme est faite avec les instructions ci-dessous. Les composants graphiques, ou *contrôles* avec lesquels il est possible d'interagir peuvent être de type *bouton*, *champ éditable*, *liste-view*, *liste-box*, *combo-box*, *check-box*, *label*, etc.. Certaines instructions sont valables pour plusieurs type de contrôles, d'autres spécifiques à un type.

guiDisplay

void guiDisplay(string guiName, bool modal)

| guiName | string | nom de l'interface à |
|---------|--------|----------------------|
| | | afficher |
| modal | bool | option d'affichage |

Affiche la fenêtre correspondant au nom guiName. Si le paramètre modal vaut true, l'instruction est bloquante : l'exécution de la tâche courante reprend au moment où la fenêtre ouverte est refermée. Si ce paramètre vaut false, la fenêtre est affichée et l'exécution du programme se poursuit normalement.

guiCtrlEnable

void guiCtrlEnable(string guiName, string ctrlName, bool state)

| guiName | string | nom de l'interface |
|----------|--------|----------------------------|
| ctrlName | string | nom du composant graphique |
| state | bool | état activé |

Modifie l'état activé du composant graphique ctrlName de la fenêtre guiName.

guiCtrlSetFocus

void guiCtrlSetFocus(string guiName, string ctrlName)

| guiName | string | nom de l'interface |
|----------|--------|----------------------------|
| ctrlName | string | nom du composant graphique |

Active le focus sur le composant graphique ctrlName de la fenêtre guiName.

guiCtrlSetText

void guiCtrlSetText(string guiName, string ctrlName, string text)

| guiName | string | nom de l'interface |
|----------|--------|----------------------------|
| ctrlName | string | nom du composant graphique |
| text | string | text du composant |

Modifie le texte du composant graphique ctrlName de la fenêtre guiName.

guiCtrlText

string guiCtrlText(string guiName, string ctrlName)

| guiName | string | nom de l'interface |
|----------|--------|----------------------------|
| ctrlName | string | nom du composant graphique |

Retourne le texte du composant graphique ctrlName de la fenêtre guiName.

4.5 Interface GUI

guiButtonChecked

bool guiButtonChecked (string guiName, string buttonName)

| guiName | string | nom de l'interface |
|------------|--------|-------------------------|
| buttonName | string | nom du bouton check-box |

Retourne l'état sélectionné du bouton check-box buttonName de la fenêtre guiName.

guiButtonCheck

void guiButtonCheck (string guiName, string buttonName, bool state)

| guiName | string | nom de l'interface |
|------------|--------|-------------------------|
| buttonName | string | nom du bouton check-box |
| state | bool | état sélectionné |

Modifie l'état sélectionné du bouton check-box buttonName de la fenêtre guiName selon state.

guiListFill

void guiListFill(string guiName, string listName, array items)

| guiName | string | nom de l'interface |
|----------|--------|-----------------------------|
| listName | string | nom de la liste |
| items | array | éléments à afficher dans la |
| | | liste |

Remplit la liste *listName* de la fenêtre *guiName* avec le contenu du tableau *items*. Le tableau doit être à 1 dimension dans le cas d'une liste à une seule colonne, et à 2 dimensions pour un tableau à plusieurs colonnes. Dans ce cas, la première dimensions correspond aux colonnes, et la deuxième au lignes. Le nombre de colonnes du tableau doit correspondre à celui de la liste, et chaque ligne doit être complète. Les éléments doivent être uniquement de type *strinq*.

guiListAdd

void guiListAdd(string guiName, string listName, all item)

| guiName | string | nom de l'interface |
|----------|--------|----------------------------|
| listName | string | nom de la liste |
| item | all | éléments à ajouter dans la |
| | | liste |

Ajoute à la liste *listName* de la fenêtre *guiName* l'élément *item* à la fin de la liste. Dans le cas d'un tableau à une seule colonne, l'élément ajouté est considéré comme un *string* unique. Dans le cas d'une liste à plusieurs colonnes, *item* doit être un tableau à deux dimensions, et peut contenir une ou plusieurs lignes (*string*).

guiListItemSelected

int guiListItemSelected(string guiName, string listName)

| guiName | string | nom de l'interface |
|----------|--------|--------------------|
| listName | string | nom de la liste |

Retourne l'index de l'élément couramment sélectionné de la liste *listName* de la fenêtre *guiName*. Si aucun élément n'est sélectionné, l'instruction retourne -1.

guiListItemSelect

void guiListItemSelect(string guiName, string listName, int index)

| guiName | string | nom de l'interface |
|----------|--------|----------------------|
| listName | string | nom de la liste |
| index | int | index à sélectionner |

Sélectionne l'élément de la liste listName de la fenêtre guiName en fonction de index.

4.5 Interface GUI

guiListClear

void guiListClear(string guiName, string listName)

| guiName | string | nom de l'interface |
|----------|--------|--------------------|
| listName | string | nom de la liste |

Vide la liste *listName* de la fenêtre *guiName*.

guiCtrlSetColor

void guiCtrlSetColor(string guiName, string ctrlName, int color)

| guiName | string | nom de l'interface |
|----------|--------|--------------------|
| ctrlName | string | nom du composant |
| ctrlName | int | couleur RVB |

Modifie la couleur du composant ctrlName de la fenêtre guiName. La couleur appliquée est codée en RGB256 : 0x00BBGGRR.

guiSendMsg

void guiSendMsg(string guiName, string msgName, ...*)

| guiName | string | nom de l'interface |
|---------|--------|--------------------|
| msgName | string | nom du message |

Envoie le message *ctrlName* à la fenêtre *guiName*. D'autre paramètre additionnels peuvent être envoyé en fonction du message.

4.6 tcp/ip

SYNAPXIS permet d'ouvrir des connexions tcp/ip *clients* ou *serveur*, pouvant être gérée à l'aide des instructions suivantes.

tcpConnect

bool tcpConnect(string tcpDeviceName)

| tcpDeviceName | string | nom de la connexion | |
|---------------|--------|---------------------|--|
|---------------|--------|---------------------|--|

Ouvre la connexion tcpDeviceName en fonction des paramètres qui lui sont propres : adresse, numéro de port. L'instruction retourne true en cas de succès.

tcpDisconnect

bool tcpDisconnect(string tcpDeviceName)

| tcpDeviceNamestringnom de la connexion | |
|--|--|
|--|--|

Ferme la connexion tcpDeviceName. L'instruction retourne true en cas de succès.

tcplsConnected

bool tcpIsConnected(string tcpDeviceName)

| tcpDeviceName | string | nom de la connexion |
|---------------|--------|---------------------|

Retourne true si la connexion tcpDeviceName est couramment ouverte, false dans le cas contraire.

4.6 tcp/ip **87**

tcpSend

```
bool tcpSend(string tcpDeviceName, all data, int ticket*)
```

| tcpDeviceName | string | nom de la connexion |
|---------------|--------|------------------------|
| data | all | données envoyées |
| ticket* | int | identifiant du message |
| | | envoyé |

Envoie les données *stringData* (*string* ou *buffer*) via la connexion *tcpDeviceName*. Dans le cas d'un fonctionnement en mode serveur, l'identifiant du message *ticket* permet de faire correspondre la réponse envoyée à la requête courante. L'instruction retourne *true* en cas de succès.

tcpSendAndWait

| tcpDeviceName | string | nom de la connexion |
|---------------|--------|---------------------|
| data | all | données envoyées |
| outData | all | données reçues |
| timeOut* | real | délais de réponse |

Envoie les données data via la connexion tcpDeviceName. Une réponse est attendue puis copiée dans le paramètre outData. Le paramètre timeOut permet de spécifier la durée de l'attente de la réponse, au delà de laquelle une erreur est générée. La valeur par défaut du timeout est de 2 secondes. L'instruction retourne true en cas de succès.

tcpPopMessage

| tcpDeviceName | string | nom de la connexion |
|---------------|--------|-----------------------------|
| outStringData | all | données reçues |
| outTicket* | int | identifiant du message reçu |

Extrait la dernière réponse de la pile de réception de la connexion tcpDeviceName et copie son contenu dans le paramètre outData. Si le paramètre outTicket est spécifié, il est affecté avec la valeur de l'identifiant du message. Si la pile est vide, l'instruction retourne false, true dans le cas contraire.

CHAPITRE 5

Instructions externes

Les instructions externes sont publiées dans **Deko** par les différents modules de **SYNAPXIS**. Ces instructions permettent par exemple d'accéder aux données des *références* ou de la *machine*, d'interagir avec l'interface de *production*, de commander un *robot*, etc.

5.1 Références

Les instructions liées au module *références* permettent d'accéder aux données maintenues par les références elles-même.

Deko ne peut accéder uniquement aux données des référence qui sont *ouvertes* en mémoire. Pour utiliser les données d'une référence, la premier étape consiste à *sélectionner* une référence pour la tâche courante. Il est possible de travailler simultanément avec plusieurs références depuis plusieurs tâches. Une référence est également accessible depuis plusieurs tâches simultanément.

refListNames

bool refListNames (string directoryName, array outNames)

| directoryName | string | nom du dossier de références |
|---------------|--------|---------------------------------|
| outNames | array | noms des références |

L'instruction copie les noms des références présentes dans le dossier de référence directoryName dans le tableau outNames. L'instruction retourne false si le dossier de référence n'existe pas, true en cas de succès.

90 5 Instructions externes

refOpen

```
bool refOpen(string refName)
```

| refName | string | nom de la référence à |
|---------|--------|-----------------------|
| | | ouvrir |

L'instruction ouvre la référence refName et retourne true en cas de succès.

```
directoryName = "LOCAL"

if (!refListNames(directoryName, refNames))
  print("directory indéfini :", directoryName)
  return
end

refIndex = arraySelect(refNames, "Ouvrir référence..."))
if (refIndex < 0)
  return
end

refName = refNames[refIndex]
refOpen(refName)
refSelect(refName)
...</pre>
```

refClose

```
bool refClose(string refName*)
```

| refName* | string | nom de la référence à |
|----------|--------|-----------------------|
| | | fermer |

L'instruction ferme la référence *refName* et retourne *true* en cas de succès. Si aucun nom de référence n'est spécifié, toutes les références ouvertes sont fermées.

5.1 Références 91

refSave

bool refSave(string refName)

| refName | string | nom de la référence à |
|---------|--------|-----------------------|
| | | enregistrer |

L'instruction enregistre les données de la référence refName et retourne true en cas de succès.

refSelect

bool refSelect(string refName*)

| refName* | string | nom de la référence |
|----------|--------|---------------------|
|----------|--------|---------------------|

Sélectionne la référence refName pour la tâche courante. La référence spécifiée doit être ouverte en mémoire.

Si le paramètre refName n'est pas être spécifié, 3 possibilités peuvent se présenter :

- aucune référence n'est ouverte; l'instruction retourne false, aucune référence n'est sélectionnée pour la tâche courante.
- une seule référence est ouverte ; celle-ci est automatiquement sélectionnée pour la tâche courante, et l'instruction retourne *true*.
- plusieurs références sont ouvertes; un dialogue permet à l'utilisateur de choisir la référence à sélectionner pour la tâche courante. L'instruction retourne *true* si une référence est sélectionnée, *false* si l'action est annulée.

Les instructions qui accèdent aux données des références décrites ci-dessous considèrent la référence sélectionnée pour la tâche courante.

92 5 Instructions externes

refSelected

```
string refSelected(string taskName*)
```

| taskName* | string | nom de la tâche |
|-----------|--------|-----------------|
|-----------|--------|-----------------|

Retourne le nom de la référence sélectionnée pour la tâche courante si aucun nom de tâche n'est spécifié, ou pour la tâche correspondante si le nom est spécifié. Si aucune référence n'est sélectionnée, l'instruction retourne une chaîne de caractères vide.

refApplyConfig

```
void refApplyConfig(bool state, string configName)
```

| state | bool | flag indiquant si la |
|------------|--------|-----------------------------|
| | | configuration est appliquée |
| | | ou enlevée |
| configName | string | nom de la configuration |

Applique la configuration configName si le flag state vaut true, et l'enlève s'il vaut false.

Une référence peut avoir une ou plusieurs configuration, chacune d'entre elle définissant les paramètres nécessaires aux opérations d'usinage (tool, frames, outils). L'application d'une configuration affecte le tool au robot (un seul robot utilisé par configuration), les outils aux frames, etc. L'enlèvement d'une configuration restaure le tool par défaut au robot, enlève les outils aux frames, etc. Certaines de ces affectations sont visibles sur la simulation.

```
if (!refSelect())
  taskStop() // erreur
end

// application de la configuration "usinage" si la
  // référence sélectionnée n'est pas la référence "demo"
  if (refSelected!= "demo")
   refApplyConfig(true, "usinage")
end
...
```

5.1 Références 93

refToolName

string refToolName(string configName*)

| configName* | string | nom de la configuration |
|-------------|--------|-------------------------|
|-------------|--------|-------------------------|

Retourne le nom du tool défini pour la configuration configName. Si la configuration spécifiée n'existe pas, une erreur est générée. Si aucune nom de configuration n'est spécifié et qu'une seule configuration est définie pour la référence sélectionnée, c'est celle-ci qui est considérée. Une erreur est générée dans le cas contraire.

refPaletName

string refPaletName(string configName*, string paletType*)

| configName* | string | nom de la configuration |
|-------------|--------|-------------------------|
| paletType* | string | type de palette |

Retourne le nom de la palette définie pour la configuration configName, en fonction du type de palette paletType.

Si la configuration spécifiée n'existe pas, une erreur est générée. Si aucune nom de configuration n'est spécifié et qu'une seule configuration est définie pour la référence sélectionnée, c'est celle-ci qui est considérée. Une erreur est générée dans le cas contraire.

Si le type de palette n'est pas spécifié et qu'un seul type est défini pour la référence sélectionnée, c'est celui-ci qui est considéré. Une erreur est générée dans le cas contraire.

```
toolName = refToolName("usinage")
// deux type de palettes : "charge" et "décharge"
paletName = refPaletName("usinage", "charge")
...
```

94 5 Instructions externes

refValue

```
all refValue(string paramName)
```

| paramName | string | nom du paramètre de la |
|-----------|--------|------------------------|
| | | référence |

Retourne la valeur du paramètre paramName de la référence sélectionnée.

refSetValue

```
bool refSetValue (string paramName, all value)
```

| paramName | string | nom du paramètre de la référence |
|-----------|--------|-------------------------------------|
| value | all | nouvelle valeur du paramètre |

Affecte la nouvelle valeur value au paramètre valueName de la référence sélectionnée.

```
method = refValue("calculMethod")
switch(method)
  case "linear"
    refSetValue("delta", a*x)
  case "cubic"
    refSetValue("delta", a*x*x)
end
```

Paramètres internes Ces 2 instructions peuvent également être utilisées pour accéder aux paramètres internes. Il faut spécifier le nom du paramètres interne en utilisant le caractère % comme identifiant (premier caractère). Si le chemin du paramètre interne comporte plusieurs éléments, ils sont également séparés par ce caractère :

%GenericToolCompFixing%configStateName Transformée du composant fixing du tool générique. "aConfigName" représente le nom de l'état de configuration voulu.

%GenericToolCompOffset%configStateName Transformée du composant offset du tool générique.

5.2 Machine **95**

5.2 Machine

Les instructions liées au module *machine* permettent d'accéder aux fonctionnalités et aux données liées à la machine.

5.2.1 Device - utilisation des appareils depuis **Deko**

Le module *machine* gère les différents appareils déclarés dans la configuration de **SYNAPXIS**. Afin de pouvoir interagir avec ces appareils, des instructions spécifiques sont publiées pour chaque type (robot, MCP¹). Grâce aux mécanismes de *sélection* et d'*attachement*, le service machine gère les liens entre les appareils et les différentes tâches en respectant les notions suivantes :

- la configuration peut déclarer plusieurs appareils de type identique (par exemple deux robot A et B).
- pour certaines fonctionnalités, un appareil peut être utilisé depuis plusieurs tâches simultanément. L'appareil doit être sélectionné pour la tâche courante.
- pour certaines fonctionnalités, un appareil ne peut être utilisé que depuis une seule tâche exclusivement. L'appareil doit être attaché à la tâche courante. Il peut ensuite être détaché pour pouvoir être attaché par une autre tâche.
- une tâche ne peut utiliser qu'un seul et unique appareil par type. Par exemple, elle peut utiliser en même temps un robot et un MCP, mais pas plusieurs robots.
- lorsqu'une tâche est créée, elle ne comporte aucun appareil sélectionné ou attaché.
- une tâche ne peut pas attacher plusieurs fois le même appareil.
- lorsqu'une tâche meurt (à la fin de son exécution ou après un taskStop(), les appareils attachés sont automatiquement détachés.
- lorsqu'un appareil est *attaché* à une tâche, il est implicitement *sélectionné* pour cette même tâche.

^{1.} Manuel Control Pendant, ou boîtier de commande lié à un robot

96 5 Instructions externes

deviceSelect

bool deviceSelect(string deviceName*)

```
deviceName* string nom de l'appareil
```

Sélectionne l'appareil deviceName pour la tâche courante. Si le paramètre deviceName n'est pas spécifié et que la configuration de **SYNAPXIS** ne comporte qu'un seul et unique robot, c'est celui-ci qui est considéré. Dans le cas contraire, une erreur est générée. L'instruction retourne true en cas de succès.

```
deviceSelect() // selection du robot
actualPos = here()
...
```

deviceAttach

bool deviceAttach(string deviceName*)

```
deviceName* | string | nom de l'appareil
```

Attache l'appareil deviceName à la tâche courante. Si le paramètre deviceName n'est pas spécifié et que la configuration de **SYNAPXIS** ne comporte qu'un seul et unique robot, c'est celui-ci qui est considéré. Dans le cas contraire, une erreur est générée.

L'instruction retourne true en cas de succès.

```
deviceAttach("A") // attachement du robot
deviceAttach("MCP_A") // attachement du MCP
// message au MCP
if (mcpAlert("Mise en puissance?", "OUI", "NON") == 0)
  power(true) // mise en puissance du robot
end
...
```

deviceDetach

bool deviceDetach(string deviceName*)

| deviceName* | string | nom de l'appareil |
|-------------|--------|-------------------|
|-------------|--------|-------------------|

Détache l'appareil deviceName de la tâche courante. Si le paramètre deviceName n'est pas spécifié et que la configuration de **SYNAPXIS** ne comporte qu'un seul et unique robot, c'est celui-ci qui est considéré. Dans le cas contraire, une erreur est générée.

L'instruction retourne true en cas de succès.

```
// mise en puissance des 2 robots par la même tâche

deviceAttach("A") // attachement du robot A

power(true) // mise en puissance du robot A

deviceDetach("A") // detachement du robot A

deviceAttach("B") // attachement du robot B

power(true) // mise en puissance du robot B

deviceDetach("B")

...
```

deviceSelected

string deviceSelected(string deviceKind, bool deviceAttached)

| deviceKind | string | type d'appareil sélectionné |
|----------------|--------|-----------------------------|
| | | ou attaché à la tâche |
| | | courante : ROBOT, PENDANT |
| deviceAttached | bool | flag indiquant si |
| | | l'instruction retourne |
| | | l'appareil sélectionné ou |
| | | attaché à la tâche courante |

Retourne le nom de l'appareil sélectionné à la tâche courante si deviceAttached vaut false, le nom de l'appareil attaché s'il vaut true. Si aucun appareil n'est sélectionné, respectivement attaché à la tâche courante, l'instruction retourne une chaîne de caractère vide.

```
// changement de robot attaché pour la tâche courante

currentRobot = deviceAttached("ROBOT", true)
deviceDetach(currentRobot)
if (currentRobot == "A")
    currentRobot = "B"
else
    currentRobot = "A"
end

deviceAttach(currentRobot)
...
```

device Attached Task

string deviceAttachedTask(string deviceName)

| deviceName | string | nom de l'appareil pour |
|------------|--------|-----------------------------|
| | | lequel le nom de la tâche à |
| | | laquelle il est attaché est |
| | | retourné |

Retourne le nom de la tâche à laquelle l'appareil deviceName est attaché. Si il n'est attaché à aucune tâche courante, l'instruction retourne une chaîne de caractère vide.

machineEstopRetry

void machineEstopRetry(bool retry)

| retry | bool | flag indiquant si le |
|-------|------|--------------------------|
| | | processus interrompu est |
| | | repris ou non |

L'instruction permet d'indiquer au système si le processus interrompu par un *arrêt d'urgence* doit être repris ou non au travers du paramètre *retry*. Cette instruction est utilisée uniquement dans l'événement machine <functionEstopOccur>.

5.2.2 Frames

Le module machine gère les différents frames de **SYNAPXIS**. Ils peuvent être de type plan, cylindrique, palette ou axe externe. Le module machine offre différentes instructions qui permettent d'obtenir les informations liées à ces frames, ainsi que de les modifier (dans le cas notamment de programmes d'apprentissage semi-automatiques).

Chaque frame a un nom unique et est dédié à un robot donné. Lors de l'accès aux donnée du frame à l'aide des instructions décrites ci-dessous, le nom du robot peut être spécifié afin d'éviter des erreurs dans le cas d'application multi-robots. Dans ce cas, il doit correspondre au robot pour lequel est défini le frame. Si celui-ci n'est pas spécifié et que la configuration ne défini qu'un seul et unique robot, c'est celui-ci qui est considéré. Si plusieurs robots sont définis, c'est le robot attaché à la tâche qui est considéré.

machineFrame

locc machineFrame(string frameName, string robotName*)

| frameName | string | nom du frame |
|------------|--------|---------------------------|
| robotName* | string | nom du robot lié au frame |

Retourne la position cartésienne du frame frameName.

machineFrameNames

bool machineFrameNames (string frameKind, array outNames, string robotName*)

| frameKind | string | type du frame |
|------------|--------|---------------------------|
| outNames | array | tableau rempli avec les |
| | | noms des frames |
| robotName* | string | nom du robot lié au frame |

Remplit le tableau outNames avec les noms des frames de type frameKind: PLAN, CYLINDRICAL, PALET.

machineFrameEdit

bool machineFrameEdit(string frameName, string frameKind, string
frameToCopy, string robotName*)

| frameName | string | nom du frame |
|-------------|--------|---------------------------|
| frameKind | string | type du frame |
| frameToCopy | string | nom du frame à copier |
| robotName* | string | nom du robot lié au frame |

Ouvre l'interface d'édition graphique du frame frameName. Celui-ci doit être du type frameKind. Si le frame spécifié n'existe pas, il est créé dans le type spécifié. Le nom de ce nouveau frame est édité à l'écran, et sa valeur retournée par la variable frameName.

machineFrameDelete

bool machineFrameDelete(string frameName, string frameKind, bool
prompt)

| frameName | string | nom du frame à supprimer |
|-----------|--------|--------------------------|
| frameKind | string | type du frame |
| prompt | bool | message de validation |

Supprime le frame frameName. Celui-ci doit être du type frameKind. Si le frame spécifié n'existe pas, une erreur est produite. La variable prompt permet de spécifier si un message de validation est affiché ou non.

machinePaletCount

int machinePaletCount(string paletName, string robotName*)

| paletName | string | nom de la palette |
|------------|--------|-----------------------|
| robotName* | string | nom du robot lié à la |
| | | palette |

Retourne le nombre d'emplacements de la palette paletName.

machinePaletPosition

| paletName | string | nom de la palette |
|---------------|--------|---------------------------|
| positionIndex | int | index de l'emplacement de |
| | | la palette |
| robotName* | string | nom du robot lié à la |
| | | palette |

Retourne la position de l'emplacement position Index de la palette palet Name. Pour une palette de capacité n, l'index respecte la règle suivante : $0 \le index < n$.

```
...
// paletName = "thePalet"
n = machinePaletCount(paletName)
for (i = 0; i < n; i += 1)
  pos = machinePaletPosition(paletName, i)
  ...
end</pre>
```

machineGetFrameOffset

| frameName | string | nom du frame |
|-------------|--------|---------------------------|
| robotName* | string | nom du robot lié au frame |
| offsetName* | string | nom de l'offset |

retourne la valeur de décalage du frame frameName. Le décalage est sélectionné par le paramètre offsetName :

 $[&]quot;USER_OFFSET"$ (valeur par défaut) décalage utilisateur.

 $[&]quot;PREVIOUS_OFFSET"$ décalage avant du frame.

[&]quot; $NEXT_OFFSET$ " décalage après du frame.

setMachineFrameOffset

| frameName | string | nom du frame |
|-------------|--------|----------------------------|
| frameOffset | locc | décalage appliqué au frame |
| robotName* | string | nom du robot lié au frame |
| offsetName* | string | nom de l'offset |

Affecte la valeur de décalage offsetName du frame frameName. Le décalage est sélectionné par le paramètre offsetName:

- "USER_OFFSET" (valeur par défaut) décalage utilisateur : permet de modifier temporairement un frame (par exemple décalage gauche/droite sur frame cylindrique de polissage); cet offset est par défaut nul et n'est pas enregistrée lors de la fermeture de l'application.
- " $PREVIOUS_OFFSET$ " décalage avant du frame : permet de modifier la position d'un frame ; la valeur est enregistrée lors de l'appel de l'instruction.
- "NEXT_OFFSET" décalage après du frame : permet de modifier la position d'un frame ; la valeur est enregistrée lors de l'appel de l'instruction.

L'instruction retourne true en cas de succès.

machineFrameData

| frameName | string | nom du frame |
|------------|--------|---------------------------|
| frameData | array | tableau dans lequel |
| | | sont écrites les données |
| | | courantes du frame |
| robotName* | string | nom du robot lié au frame |

Affecte les données courantes du frame frameName dans le tableau frameData. Cette instruction permet de connaître toutes les positions définissant le frame afin de les utiliser par exemple dans un programme d'apprentissage/modification semi-automatique du frame. Les données sont retournées dans le tableau selon l'ordre suivant dans le cas d'un $frame\ plan$:

- 1. origine du frame
- 2. direction x du frame
- 3. direction y du frame
- 4. position du frame

Pour plus d'information, se référer à l'instruction frameCompose.

Dans le cas d'un $frame\ cylindrique$:

- 1. plan A
- 2. plan B
- 3. plan C
- 4. périmètre A
- 5. périmètre B
- 6. périmètre C

machineSetFrameData

| frameName | string | nom du frame |
|------------|--------|----------------------------|
| frameData | array | tableau contenant les |
| | | nouvelles données du frame |
| robotName* | string | nom du robot lié au frame |

Modifie le frame frameName en fonction des nouvelles valeurs contenues dans le tableau frameData. L'organisation des données dans le tableau est identique que dans le cas de l'instruction machineFrameData.

machineFrameTransitionPointName

| frameName | string | nom | du | frame | | | | |
|------------|--------|-----|----|-------|-----|----|-------|--|
| robotName* | string | nom | du | robot | lié | au | frame | |

Retourne le nom du point de transition associé au frame frameName.

5.2.3 Tools

Depuis un programme macro, il est possible de connaître la transformée géométrique d'un tool en fonction de son nom, ainsi que la transformée géométrique d'un composant de tool uniquement.

machineTool

locc machineTool(string toolName, string robotName*)

| toolName | string | nom du tool |
|------------|--------|--------------------------|
| robotName* | string | nom du robot lié au tool |

Retourne une position cartésienne correspondant à la transformée géométrique tu tool toolName. Les tools sont définis pour un robot donnés. Si le paramètre robotName est défini, il doit être identique au nom du robot pour lequel le tool est déclaré. Si le nom n'est pas spécifié et que la configuration ne définit qu'un seul robot, c'est celui-ci qui est considéré. Si plusieurs robot sont définis, c'est le robot attaché à la tâche qui est considéré.

machineToolPartTrans

locc machineToolPartTrans(string partName)

| partNamestringnom du composant de tool |
|--|
|--|

Retourne une position cartésienne correspondant à la transformée géométrique du composant de tool partName.

machine Tool Set Part Trans

| partName | string | nom du composant de tool |
|-----------|--------|----------------------------|
| trans | locc | transformée géométrique |
| saveData* | bool | enregistrement des données |

Affecte la transformée géométrique du composant de tool partName avec la position cartésienne trans. La nouvelle valeur est enregistrée si saveData vaut true (valeur par défaut : false).

5.2.4 Outils

Dans le cas d'une application *pièce portée*, les outils sont montés sur différents frame. Les instructions ci-dessous permettent d'obtenir et modifier différentes information sur les outils couramment utilisés.

machineOutilNameForFrame

| partName | string | nom | du | compos | sant | de | tool |
|------------|--------|-----|----|--------|------|----|-------|
| robotName* | string | nom | du | robot | lié | au | frame |

Retourne le nom de l'outil couramment monté sur le frame frameName. Si aucun outil n'est défini pour le frame, l'instruction retourne une chaîne de caractère vide. Si le frame spécifié n'existe pas, une erreur est produite.

machineOutilRadius

real machineOutilRadius(string outilName)

| outilName | string | nom de l'outil |
|-----------|--------|----------------|
|-----------|--------|----------------|

Retourne le rayon de l'outil *outilName*. Si l'outil spécifié n'est pas de type cylindrique, une erreur est produite.

machineSetOutilRadius

bool machineSetOutilRadius(string outilName, real radius)

| outilName | string | nom de l'outil |
|-----------|--------|--------------------------|
| radius | real | nouveau rayon de l'outil |

Affecte le nouveau rayon radius à l'outil outilName. Si l'outil spécifié n'est pas de type cylindrique, une erreur est produite. La nouvelle valeur du rayon est enregistrée par l'application. L'instruction retourne true en cas de succès.

```
...

// diminution du diamètre de l'outil de 1/10ème
outilName = machineOutilNameForFrame("meulage")
radius = machineOutilRadius(outilName)
machineSetOutilRadius(outilName, radius*0.9)
...
```

machineSetOutilRadiusOffset

| outilName | string | nom de l'outil |
|--------------|--------|-----------------|
| radiusOffset | real | offset du rayon |

Affecte l'offset radiusOffset à l'outil outilName. Si l'outil spécifié n'est pas de type cylindrique, une erreur est produite. Cet offset est par défaut nul et n'est pas mémorisé lors de la fermeture de l'application. L'instruction retourne true en cas de succès.

machineOutilData

| outilName | string | nom de l'outil |
|-----------|--------|------------------|
| outilData | string | nom de la donnée |

Retourne la donnée de l'outil outilName correspondant au sélecteur outilData, celui-ci pouvant prendre les valeurs suivantes :

- "NominalDiameter" : diamètre nominal de l'outil cylindrique (real)
- "Height" : hauteur de l'outil cylindrique (real)
- "UseWithoutOffset" : usure courante, sans tenir compte de l'offset au rayon (real)
- "Use" : usure courante totale (real)
- "MaxUse" : usure maximale de l'outil (real)
- "PartsNumber" : nombre de pièces usinées sur l'outil (int)
- "MaxPartsNumber" : nombre maximal de pièce usinées sur l'outil (int)

machineOutilApplyPart

| partCount | int | nombre de pièce à |
|-------------|--------|-------------------------|
| | | comptabiliser |
| configName* | string | nom de la configuration |
| outilName* | string | nom de l'outil |

Comptabilise le nombre de pièce partCount. Si plusieurs configurations existent, le paramètre configName doit être défini. Si le paramètre outilName est défini, le nombre de pièce est comptabilisé uniquement pour l'outil correspondant. Si ce paramètre n'est pas défini, le nombre de pièce est comptabilisé pour tous les outils utilisés dans la configuration spécifiée.

L'instruction retourne true en cas de succès.

machineOutilGetSpeed

real machineOutilGetSpeed(string outilName, real nominalSpeed)

| outilName | string | nom de l'outil |
|--------------|--------|-----------------------------|
| nominalSpeed | real | vitesse nominale de l'outil |

Retourne la vitesse effective pour l'outil *outilName*, en fonction de la vitesse nominale désirée *nominalSpeed*. La vitesse effective est calculée en fonction de l'usure de l'outil (nombre de pièces, diamètre effectif) et la règle de calcul appliquée à l'outil (vitesse tangentielle constante, tables, etc).

machineOutilHasAlarm

```
bool machineOutilHasAlarm(string configName, string outilName*)
```

| configName | string | nom de la configuration |
|------------|--------|-------------------------|
| outilName* | string | nom de l'outil |

Retourne *true* si au moins un des outils de la configuration *configName* à atteint le niveau d'alarme pour son usure. Si le paramètre *outilName* est spécifié, seul l'outil correspondant est considéré. L'instruction retourne *false* s'il n'y a pas d'alarme.

Lorsqu'un outil est en alarme, il peut être utilisé jusqu'à ce que sa limite soit atteinte.

machineOutilLimitReached

| configName | string | nom de la configuration |
|------------|--------|-------------------------|
| outilName* | string | nom de l'outil |

Retourne *true* si au moins un des outils de la configuration *configName* a atteint sa limite d'usure. Si le paramètre *outilName*, seul l'outil correspondant est considéré. L'instruction retourne *false* s'il n'y a pas de limite atteinte.

Un outil ne peut plus être utilisé lorsque sa limite d'usure est atteinte, et une erreur est généré lors du prochain décompte de pièces.

machineOutilReset

| configName | string | nom de la configuration |
|------------|--------|-------------------------|
| outilName | string | nom de l'outil |

Remet aux valeur par défaut l'usure, le nombre de pièce, l'usure courante, l'offset usure et l'offset vitesse pour l'outil *outilName*.

machineOutilSelect

bool machineOutilSelect(string configName, string unitName, string outilName)

| configName | string | nom de la configuration |
|------------|--------|-------------------------|
| unitName | string | nom de l'unité |
| outilName | string | nom de l'outil |

Sélectionne l'outil *outilName* pour l'unité *unitName*. En pièce portée, l'unité correspond à un *frame* et à un *tool* en pièce fixe.

Les modifications ainsi apportées à la configuration de la référence sont enregistrées à la fermeture de la référence.

machineUnits

| configName | string | nom de la configuration |
|------------|--------|--------------------------|
| unitNames | array | tableau contenant le nom |
| | | des unités |

Remplit le tableau unitNames avec le nom des unités pour la configuration configName.

machineSetUnitsToDisplay

| configName | string | nom de la configuration |
|------------|--------|--------------------------|
| unitNames | array | tableau contenant le nom |
| | | des unités |

Spécifie les noms des unités unitNames qui doivent être affichés dans l'interface Synapxis pour la configuration configName.

5.2.5 Variables machines

Le module machine permet de maintenir des grandeurs qui sont propres à la machine (délais d'attente, longueurs, positions, etc).

machineVar

```
all machineVar(string varName)
```

| varName | string | nom | de | la | variable | machine |
|---------|--------|-----|----|----|----------|---------|
|---------|--------|-----|----|----|----------|---------|

Retourne la variable machine correspondant au nom varName.

machineSetVar

```
bool machineSetVar(string varName, all value)
```

| varName | string | nom de la variable machine |
|---------|--------|----------------------------|
| value | all | nouvelle valeur de la |
| | | variable machine |

Affecte la valeur de *value* à la variable machine *varName*. L'instruction retourne *true* en cas de succès. Le fichier lié aux variables machines (*MachineVariables.dat*) est mis à jour lors de l'exécution de cette instruction, de manière à assurer l'enregistrement de la nouvelle valeur (par exemple en cas de rupture d'alimentation).

Lorsqu'une variable machine de type *array* est modifiée, elle est accédée par *référence* à l'aide de l'instruction **machineVar**; l'enregistrement de la nouvelle valeur n'est donc pas reporté dans le fichier. Il faut par exemple modifier une autre valeur (*bool*, *int*, ...).

```
delay = machineVar("delay_fermeture")
if (edit(delay, "durée de fermeture"))
  machineSetVar("delay_fermeture", delay)
end
...
```

5.2.6 Divers

Le module machine offre d'autre fonctionnalités permettant d'améliorer l'accès à différentes données et fonctionnalités de **SYNAPXIS** depuis un programme.

machineDisplay

void machineDisplay(string name)

| name | string | nom de l'interface à |
|------|--------|----------------------|
| | | afficher |

Affiche l'interface correspondant à name, celui-ci pouvant prendre les valeurs suivantes :

TeachAndTest Configuration et test de la machine.

Outils Configuration des outils d'usinage.

Machine Variables Edition des variables machines.

IOs Visualisation et modification de l'état des entrées/sorties.

Macros Edition des programmes.

RefCycle Edition du cycle d'usinage.

RefParameters Edition des paramètres de la référence.

5.3 Robot **119**

5.3 Robot

Les instructions liées au module *robot* permettent d'accéder aux différentes fonctionnalités du robot considéré. En fonction de son type, certaines instructions sont indisponible.

Le robot étant un appareil géré par le module machine, toutes les instructions décrites dans ce qui suit implique que le robot considéré est s'electionn'e ou attach'e à la tâche courante.

isConnected

```
bool isConnected()
```

Retourne *true* si la connexion est établie entre **SYNAPXIS** et le contrôleur du robot sélectionné, *false* dans le cas contraire.

 $appare il\ s\'election n\'e$

```
if (!isConnected())
  alert("Robot non connecté, impossible de continuer")
  taskStop()
end
...
```

ensure

bool ensure(bool state)

| state | bool | flag indiquant si le robot |
|-------|------|----------------------------|
| | | est assuré ou dé-assuré |

Prépare le robot pour une utilisation en mode automatique si state vaut true. L'instruction contrôle et réalise les conditions suivantes :

- robot connecté
- robot calibré
- robot en mode déporté
- robot en puissance

Si toutes ces conditions peuvent être réalisées, l'instruction retourne true, falsedans le cas contraire.

SYNAPXIS permet de définir une macro qui est appelée automatiquement lorsque l'instruction *ensure* est exécutée. Si celle-ci est définie, elle est appelée au moment de la mise en puissance, et reçoit *state* en paramètre d'entrée (voir chapitre 6).

appareil attaché

power

bool power(bool state)

| state | bool | flag indiquant si le robot |
|-------|------|----------------------------|
| | | est mis en puissance ou |
| | | hors-puissance |

Réalise la mise en puissance ou hors-puissance si *state* vaut *true*, respectivement *false*. L'instruction retourne *true* en cas de succès.

appareil attaché

5.3 Robot 121

hasPower

```
bool hasPower()
```

Retourne l'état de la puissance du robot.

 $appare il\ s\'election n\'e$

remote Mode

```
bool remoteMode()
```

Retourne true si le robot est en mode déporté, false dans le cas contraire.

appareil sélectionné

manualMode

bool manualMode()

Retourne true si le robot est en mode manuel, false dans le cas contraire.

 $appareil\ s\'electionn\'e$

here

```
locc here()
```

Retourne la position cartésienne du robot. Le *tool* courant du robot est considéré pour le calcule de la position courante du robot.

appareil sélectionné

herej

```
locj herej()
```

Retourne la position articulaire du robot.

5.3 Robot 123

inrangej

```
bool inrangej(locj pos)
```

| pos | locj | position | articulaire |
|-----|------|----------|-------------|
|-----|------|----------|-------------|

Retourne true si la position articulaire pos est accessible par le robot, false dans le cas contraire.

appareil sélectionné

inrange

```
bool inrange (locc pos, locc tool, locj config)
```

| pos | locc | position cartésienne |
|--------|------|-----------------------|
| tool | locc | tool |
| config | locj | configuration du bras |

Retourne true si la position cartésienne pos est accessible par le robot, false dans le cas contraire. Le calcul de l'accessibilité d'une position cartésienne nécessite la connaissance de la transformé géométrique du tool ainsi que la configuration mécanique du bras (lefty/righty, above/below, flip/noflip). Le paramètre tool spécifie le tool considéré, et la position articulaire config spécifie la configuration du bras à partir de laquelle la position cartésienne doit être atteinte.

```
pos = ...

// erreur si pos n'est pas accessible avec
// le tool courant et la configuration mécanique courante

if (!inrange(pos, tool(), herej())
   alert("Position inaccessible")
   taskStop()
end
```

solveJointToCartesian

locc solveJointToCartesian(locj pos, locc tool)

| pos | locj | position articulaire |
|------|------|----------------------|
| tool | locc | tool |

Retourne la position cartésienne correspondant à la position articulaire pos et au tool tool.

 $appareil\ s\'electionn\'e$

solveCartesianToJoint

| pos | locc | position cartésienne |
|--------------|------|-----------------------|
| tool | locc | tool |
| config | locj | configuration du bras |
| outSolvedPos | locj | position calculée |

Calcule la position articulaire correspondant à la position cartésienne pos, au tool tool et à la configuration du bras config. L'instruction retourne false si la position ne peut être déterminée ou n'est pas atteignable par le bras. Si la position peut être déterminée, sa valeur est affectée à outSolvedPos et l'instruction retourne true.

5.3 Robot 125

tool

```
locc tool()
```

Retourne une position cartésienne correspondant à la transformée géométrique du tool courant.

appareil sélectionné

setTool

bool setTool(locc toolTrans)

| toolTrans 1c | occ transformée | du tool |
|--------------|-----------------|---------|
|--------------|-----------------|---------|

Affecte le tool courant du robot avec la valeur du paramètre tool. L'instruction retourne true en cas de succès.

 $appareil\ attach \acute{e}$

speedMonitor

```
real speedMonitor()
```

Retourne la vitesse *monitor* courante.

 $appare il\ s\'election n\'e$

speed

```
real speed()
```

Retourne la vitesse programme courante.

speedForOperation

```
real speedForOperation(string operation)
```

| operation | string | nom de l'opération |
|-----------|--------|--------------------|
|-----------|--------|--------------------|

Retourne la vitesse correspondant à l' $op\'{e}ration$, celle-ci pouvant prendre les valeurs suivantes :

- "Default"
- "Approach"
- "Depart"
- "Teach"
- "Security"

Ces vitesses sont éditées depuis le gestionnaire de vitesse du robot.

 $appare il\ s\'election n\'e$

setSpeed

```
bool setSpeed(real speed)
```

| speed | real | nouvelle valeur de la |
|-------|------|-----------------------|
| | | vitesse programme |

Affecte la vitesse *programme* courante du robot avec la valeur du paramètre *tool*. L'instruction retourne *true* en cas de succès.

appareil attaché

```
setSpeed(speedForOperation("Default"))
move(pos_A)
setSpeed(speedForOperation("Approach"))
move(pos_B)
setSpeed(speedForOperation("Default"))
move(pos_A)
...
```

5.3 Robot 127

setSpeedLinear

```
bool setSpeedLinear(real speed, real speedInMMPS)
```

| speed | real | nouvelle valeur de la |
|-------------|------|-----------------------|
| | | vitesse programme |
| speedInMMPS | real | nouvelle valeur de la |
| | | vitesse linéaire |

Affecte la vitesse linéaire courante du robot avec la valeur du paramètre speedInMMPS. La vitesse programme spécifiée speed doit être suffisamment élevée afin de permettre le respect de la vitesse linéaire. L'instruction retourne true en cas de succès.

appareil attaché

```
setSpeed(speedForOperation("Default"))
move(pos_A)
setSpeedLinear(100, 5.5) // 5.5 mm/s
moves(pos_B) // mouvement linéaire
setSpeed(speedForOperation("Default"))
move(pos_A)
...
```

setAccel

```
bool setAccel(real accel, real decel*)
```

| accel | real | nouvelle valeur de |
|--------|------|-----------------------|
| | | l'accélération |
| decel* | real | nouvelle valeur de la |
| | | décélération |

Affecte l'accélération et la décélération courantes avec les paramètres accel et decel. Si decel n'est pas défini, la valeur de décélération considérée est identique à la valeur d'accélération. L'instruction retourne true en cas de succès.

appareil attaché

setBlending

bool **setBlending**(real **leave**, real **reach**)

| leave | real | valeur de blending lors du |
|-------|------|----------------------------|
| | | départ du point |
| reach | real | valeur de blending lors du |
| | | de l'approche du point |

Affecte les valeurs de blending courantes avec les paramètres leave et reach. Le blending, actif uniquement en mode désynchronisé, autorise au robot de ne pas passer exactement par le point spécifié lors d'un mouvement, et de respecter uniquement une distance d'approche leave et une distance de départ leave entre le point et l'endroit où il quitte ou rejoint la trajectoire théorique. En fonction de la disposition des points, le robot peut de cette manière conserver une vitesse non-nulle lors de l'enchaînement des mouvements. Le blending n'a aucun effet si il n'y a pas au moins 3 mouvements successifs dans la pile de mouvement. L'instruction retourne true en cas de succès.

appareil attaché

isOnTransition

bool isOnTransition()

Retourne true si la position articulaire courante correspond à un des points de transition, false dans le cas contraire.

5.3 Robot 129

isAtTransitionPoint

bool isAtTransitionPoint(string transitionPointName)

Retourne true si la position articulaire courante correspond au point transitionPoint-Name, false dans le cas contraire.

 $appare il\ s\'election n\'e$

transitionPoint

locj transitionPoint(string transitionPointName)

| transitionPointName | string | nom du point de transition |
|---------------------|--------|----------------------------|
|---------------------|--------|----------------------------|

Retourne la position articulaire correspondant au point de transition transitionPoint-Name.

nearestTransitionPointName

string nearestTransitionPointName(locj pos)

Retourne le nom du point de transition le plus proche de la position articulaire pos.

appareil sélectionné

transitionMove

bool transitionMove(string transitionPointName)

| transitionPointName string | g nom du point de transition |
|----------------------------|------------------------------|
|----------------------------|------------------------------|

Exécute la transition vers le point transitionPointName. L'instruction retourne true en cas de succès.

appareil attaché

5.3 Robot 131

transitionReach

bool transitionReach(string transitionPointName)

| transitionPointName | string | nom du point de transition | |
|---------------------|--------|----------------------------|--|
|---------------------|--------|----------------------------|--|

Exécute le mouvement direct (move) depuis la position courante hors transition vers le point de transition transitionPointName. L'instruction retourne true en cas de succès.

 $appareil\ attach \acute{e}$

```
if (!isOnTransition())
  nearest = nearestTransitionPointName(herej())
  title = "Robot hors transition"
  text = "Deplacement au point " + nearest + "?"
  if (alert(title, text, "OK", "STOP"))
    taskStop()
  else
    setSpeed(speedForOperation("Security"))
    transitionReach(nearest)
    setSpeed(speedForOperation("Default"))
  end
  end
...

transitionMove("...")
...
```

setSynchronizedMove

bool setSynchronizedMove(bool state)

| state boo | l état | du mode | synchronisé |
|-----------|--------|---------|-------------|
|-----------|--------|---------|-------------|

Active le mode de mouvement synchronisé ou désynchronisé en fonction de l'état true ou false du paramètre state. Par défaut, le mode synchronisé est activé, ce qui implique que chaque instruction de mouvement (movej, move, moves, movec) attend automatiquement la fin de son exécution par le robot. Le programme macro est ainsi toujours synchronisé avec les mouvements du robot.

Certains robots permettant de gérer une pile de mouvement, le mode désynchronisé permet au programme de prendre de l'avance et d'envoyer plusieurs instructions de mouvements dans la pile de mouvement du robot. Celui-ci peut ainsi calculer une suite de mouvement, avec arrêt aux différents points ou non, en fonction du paramètre *break*. Lorsque la pile de mouvement atteint sa taille maximale, les instructions de mouvements deviennent bloquantes, ce qui provoque une erreur d'exécution du programme (timeout). La resynchronisation est faite à l'aide de l'instruction **waitEndMove**.

L'instruction retourne true en cas de succès.

appareil attaché

setPendantMode

bool setPendantMode(bool state)

| state bool état du mode pendant |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

Active et désactive le mode pendant pour les mouvements en fonction de l'état true ou false du paramètre state. Le mode pendant implique que le robot soit en mode manuel et que l'utilisateur de valide sur le MCP tous les mouvements.

L'instruction retourne true en cas de succès.

appareil attaché

5.3 Robot **133**

movej

bool movej(locj pos, bool break*)

| pos | locj | position articulaire |
|--------|------|----------------------|
| break* | bool | arrêt au point |

Exécute un mouvement vers la position articulaire *pos*. En fonction de la position courante du robot, le mouvement est généré de manière à ce que chaque axe réalise sa variation de position en un temps identique. Le paramètre *break* indique si un arrêt doit être marqué au point en mode désynchronisé (**setSynchronizedMove**), et vaut *false* par défaut. L'instruction retourne *true* en cas de succès.

appareil attaché

move

bool move(locc pos, real approch*, bool break*)

| pos | locc | position cartésienne |
|----------|------|----------------------|
| approch* | real | décalage selon -z |
| | | (approche) |
| break* | bool | arrêt au point |

Exécute un mouvement vers la position cartésienne pos. En fonction de la position courante du robot, le mouvement est généré de manière à ce que chaque axe réalise sa variation de position en un temps identique. La configuration de la position finale est identique à celle de la position initiale. Le paramètre break indique si un arrêt doit être marqué au point en mode désynchronisé (setSynchronizedMove), et vaut false par défaut. L'instruction retourne true en cas de succès.

appareil attaché

moves

bool moves(locc pos, real approch*, bool break*)

| pos | locc | position cartésienne |
|----------|------|----------------------|
| approch* | real | décalage selon -z |
| | | (approche) |
| break* | bool | arrêt au point |

Exécute un mouvement vers la position cartésienne pos. En fonction de la position courante du robot, le mouvement est généré de manière à ce que l'extrémité du tool réalise une translation rectiligne et une rotation sphérique linéaire (SLERP). La configuration de la position finale est identique à celle de la position initiale. Si le paramètre approch est spécifié, la position de destination est décalée d'autant selon -z. Par défaut, ce paramètre vaut 0. Le paramètre break indique si un arrêt doit être marqué au point en mode désynchronisé (setSynchronizedMove), et vaut false par défaut. L'instruction retourne true en cas de succès.

appareil attaché

movec

bool movec(locc intermediatePos, locc endPos, bool break*)

| intermediatePos | locc | position intermédiaire |
|-----------------|------|------------------------|
| endPos | locc | position finale |
| break* | bool | arrêt au point |

Exécute un mouvement circulaire vers la position cartésienne endPos, et passant par intermediatePos. En fonction de la position courante du robot, le mouvement est généré de manière à ce que l'extrémité du tool réalise un arc de cercle. La configuration de la position finale est identique à celle de la position initiale. Le paramètre break indique si un arrêt doit être marqué au point en mode désynchronisé (setSynchronizedMove), et vaut false par défaut. L'instruction retourne true en cas de succès.

appareil attaché

5.3 Robot 135

waitEndMove

```
bool waitEndMove()
```

Effectue une resynchronisation du programme macro avec les mouvement du robot en attendant que la pile de mouvement soit vide et que le robot soit en position stable. Cette instruction est utilisée en mode *désynchronisé* uniquement. L'instruction retourne *true* en cas de succès.

 $appareil\ attach \acute{e}$

```
deviceAttach()
if (!ensure(true)
 taskStop()
end
// mouvements en mode synchronisé : chaque mouvement
// provoque une attente et un arrêt au point
transitionMove("START")
movej(posj1) // position joint
move(pos1, 20) // position cartésienne, approche
moves(pos1) // déplacement linéaire
movec(pos2, pos3) // déplacement circulaire
moves(pos3, 20) // dégagement de 20 mm
// mouvements en mode desynchronisé avec blending = 5 mm
// depuis le point courant, le robot passe en mode
// blending les points A, B, C et s'arrête au point D
setBlending(5, 5) // leave et reach == 5 mm
setSynchronizedMove(false) // mode désynchronisé
move(pos_A, 0, false)// pas d'arrêt au point
move(pos_B, 0, false)// pas d'arrêt au point
move(pos_C)// arrêt au point
move(pos_D, 0, false)// pas d'arrêt au point
move(pos_E, 0, false)
waitEndMove()// arrêt au point E
setSynchronizedMove(true) // mode synchronisé
```

moveStop

bool moveStop()

Les instructions *moveStop*, *moveReset* et *moveRestart* permettent de piloter l'exécution de la pile des mouvements envoyés au robot. Par définition, elles doivent être utilisées depuis une tâche Synapxis différente que celle qui envoie les mouvements au robot :

- la tâche (A) qui envoie les commande de mouvement doit avoir le robot attaché.
- cette tâche (A), en mode synchronisé ou désynchronisé, envoie les commande de mouvement, et attend aux endroits voulu la fin d'un mouvement.
- La tâche (B) qui veut suspendre l'exécution des mouvement du robot doit avoir le robot sélectionné.
 - moveStop permet d'interrompre l'exécution du mouvement en cours (pause). La pile des mouvements enregistrés est inchangé.
 - *moveRestart* permet de reprendre l'exécution du mouvement interrompu, puis l'exécution des autres mouvement de la pile.
 - moveReset annule le mouvement en cours et vide la pile des mouvements.

Le mode de marche (manuel/déporté) ainsi que la puissance doivent être gérés de manière à ce que le mouvement puisse reprendre au moment de l'exécution du moveRestart. Ces instructions de pilotage de la pile de mouvement ne fonctionnent qu'en mode réel, et provoquent un erreur en mode simulé.

appareil sélectionné

moveReset

```
bool moveReset()
```

Vide la pile de mouvement du robot. L'instruction retourne true en cas de succès.

appareil sélectionné

moveRestart

```
bool moveRestart()
```

Provoque la reprise de la séquence de mouvement.

appareil sélectionné

5.3 Robot 137

resetTurn

```
void resetTurn()
```

Réinitialise la position angulaire du dernier axe (6ème axe pour un robot anthropomorphe) à la valeur correspondante comprise dans le premier tour, en degrés : ($-180 < angle \le 180$).

appareil attaché

reactiReset

bool reactiReset(int ioIndex)

| ioIndex | int | numéro de l'entrée |
|---------|-----|--------------------|
|---------|-----|--------------------|

Active le mécanisme d'interruption de mouvement par I/O. L'instruction retourne true en cas de succès.

Pendant l'exécution d'un mouvement, l'entrée du robot *ioIndex* est scannée, et si elle passe à l'état 1, le mouvement en cours est interrompu. L'instruction de mouvement correspondante, en mode *synchronisé*, se termine. L'instruction **reactiOccur** permet de déterminer après l'instruction de mouvement si celui-ci a été interrompu.

appareil attaché

reactiOccur

```
bool reactiOccur()
```

Retourne *true* si le mécanisme d'interruption de mouvement par I/O est activé pour une entrée et que celle-ci est passé à l'état 1 pendant l'exécution d'un mouvement, *false* dans le cas contraire.

 $appareil\ attach\'e$

```
deviceAttach()
if (!ensure(true)
 taskStop()
end
move(pos, 100) // approche de la position
setSpeed(5)// vitesse lente
// activation du reacti pour detection collision if
(!reactiReset(0))
 alert("Impossible d'activer le reacti sur l'entree 0")
 taskStop()
end
do
 moves(pos, 0)
 if (reactiOccur())
    if (alert("Collision", "Réessayer?", "OK", "STOP"))
     taskStop()
    else
     moves(pos, 100) // approche de la position
     reactiReset(0)
    end
 else
    exit
  end
until(false)
```

5.4 MCP 139

5.4 MCP

Le module Pendant donne la possibilité d'interagir avec l'utilisateur via l'interface du MCP.

mcpAlert

| text | string | texte du message |
|----------|--------|----------------------|
| button0* | string | texte du 1er bouton |
| button1* | string | texte du 2eme bouton |

Affiche le message text sur l'écran du MCP. Les paramètres button0, button1, ..., buttonN permettent de spécifier le texte des boutons à afficher. Si aucun bouton n'est spécifié, un bouton OK est créé par défaut. L'instruction retourne l'index du bouton sélectionné par l'opérateur : $0 \le index \le (n-1)$.

appareil sélectionné

```
...
switch(mcpAlert("Message", "OK", "Annuler", "Info"))
...
end
```

mcpAlertN

```
int mcpAlertN(string text, array buttons)
```

| text | string | texte du message |
|---------|--------|-------------------|
| buttons | array | texte des boutons |

Affiche le message text sur l'écran du MCP. Le tableau buttons contient les textes des boutons à afficher avec le message. Si aucun bouton n'est spécifié, un bouton OK est créé par défaut. L'instruction retourne l'index du bouton sélectionné par l'opérateur : $0 \le index \le (n-1)$.

$appareil\ s\'electionn\'e$

```
arrayAdd(buttons, "Annuler")
arrayAdd(buttons, "5 mm")
arrayAdd(buttons, "10 mm")
arrayAdd(buttons, "15 mm")
arrayAdd(buttons, "30 mm")
arrayAdd(buttons, "50 mm")
switch(mcpAlert("Message", buttons))
...
end
```

5.5 IOs 141

5.5 IOs

Les entrées/sorties de la machines peuvent être lues et affectées depuis un programme macro.

Les instructions ioRead, ioWrite, ioToggle sont sensibles au mode activé ou désactivé de la simulation de **SYNAPXIS**. Aucun accès à la couche matériel n'est réalisé lorsque la simulation est activée; les instructions d'écriture n'ont aucune action, et l'instruction de lecture retourne une valeur par défaut (falseou 0). Les instructions ioReadF, ioWriteF, ioToggleF forcent l'accès à la couche matériel, même lorsque la simulation est activée. Cela permet par exemple à une tâche de surveillance d'être active en tout temps. Ces instructions observent la même syntaxe que les 3 instructions décrites ci-dessous.

ioRead

```
bool/real ioRead(string ioName)
```

| ioName string | nom de l'entrée/sortie |
|---------------|------------------------|
|---------------|------------------------|

Retourne la valeur de l'entrée/sortie *ioName*. Le type de la valeur retournée correspond à celui de l'entrée/sortie considérée : *bool* pour une e/s binaire, *real*dans le cas d'une e/s analogique.

```
// lecture de la valeur d'un laser de mesure
// si le capteur n'est pas en erreur
if (ioRead("laserInrange"))
  laserDist = ioRead("laserDistance")
else
  laserDist = -1
end
...
```

ioWrite

bool ioWrite(string ioName, bool/real value)

| ioName | string | nom de la sortie |
|--------|-----------|-----------------------|
| value | bool/real | nouvelle valeur de la |
| | | sortie |

Affecte la sortie ioName avec la valeur de value. Le type de la valeur doit correspondre au type de la sortie : L'instruction retourne true en cas de succès.

ioToggle

bool ioToggle(string ioName)

| ioName | string | nom de la sortie |
|--------|--------|------------------|
|--------|--------|------------------|

Inverse l'état de la sortie binaire ioName. L'instruction retourne true en cas de succès.

5.6 Production 143

5.6 Production

Le module Production donne la possibilité d'interagir l'interface de production depuis les programmes.

prodParam

all prodParam(string paramName)

| paramName | string | nom du paramètre de |
|-----------|--------|---------------------|
| | | production |

Retourne la valeur du paramètre de production paramName.

prodSetParam

bool prodSetParam(string paramName, all value)

| paramName | string | nom du paramètre de |
|-----------|--------|-------------------------|
| | | production |
| value | all | nouvelle valeur du |
| | | paramètre de production |

Affecte le paramètre de production paramName avec la valeur value. L'instruction retourne true en cas de succès.

prodSetInfo

bool prodSetInfo(string infoName, all value)

| infoName | string | nom de l'information de |
|----------|--------|-----------------------------|
| | | production |
| value | all | nouvelle valeur de |
| | | l'information de production |

Affecte l'information de production paramName avec la valeur value. L'instruction retourne true en cas de succès.

prodSetOperation

void prodSetOperation(string value)

| value | string | opération de production |
|-------|--------|-------------------------|
| | | courante |

Affecte l'information de l'opération de production courante.

5.6 Production 145

prodBatchCount

```
int prodBatchCount()
```

Retourne le nombre de lots de production présents dans la pile des lots en attente.

prodBatchPop

```
bool prodBatchPop()
```

Sélectionne le premier lot de production en attente, celui-ci devenant le lot de production courant; il est sorti de la pile des lots en attente et l'instruction retourne true. Si la pile des lots en attente est vide, l'instruction retourne false. L'ancien lot courant est mis dans la pile des lots produits.

prodBatchClear

```
bool prodBatchClear()
```

Efface le lot courant. Celui-ci n'est pas mis dans la pile des *lots produits*. L'instruction retourne *true* en cas de succès.

prodBatchID

```
int prodBatchID()
```

Retourne l'ID du lot courant. S'il n'y aucun lot courant, l'instruction retourne -1.

prodBatchRefName

```
string prodBatchRefName()
```

Retourne le nom de la référence du lot courant.

prodBatchWaitingRefNames

```
void prodBatchWaitingRefNames(array outRefNames)
```

Rempli le tableau passé en paramètre avec les noms des *références* des lots chargés avec l'instruction prodBatchAdd()

prodBatchPartCount

```
int prodBatchPartCount()
```

Retourne le nombre de pièces du lot courant.

prodBatchPartState

string prodBatchPartState(int partIndex)

| partIndex | int | index de la pièce du lot de |
|-----------|-----|-----------------------------|
| | | production |

Retourne le nom de l'état de la pièce partIndex du lot courant : $0 \le partIndex \le (n-1)$. Lorsque la production utilise une palette, un état associé à une couleur peut être spécifié pour chaque pièce, et peut consulté et modifié au cours du cycle de production depuis le programme.

prodBatchSetPartState

bool prodBatchSetPartState(int partIndex, string stateName)

| partIndex | int | index de la pièce du lot de production |
|-----------|--------|--|
| stateName | string | nouvel état de la pièce |

Affecte la pièce partIndex du lot courant avec l'état stateName. L'instruction retourne true en cas de succès.

5.6 Production 147

prodCycleGroupData

```
bool prodCycleGroupData(array outData)
```

| outData | array | tableau contenant les |
|---------|-------|-----------------------------|
| | | données des groupes |
| | | d'usinage sélectionnés pour |
| | | la production |

Copie les données des groupes d'usinage sélectionnés pour la production dans le tableau outData. Celui-ci est initialement vidé, puis rempli selon 2 dimensions : la première dimension accède au type de donnée (index = 0 pour le nom du groupe, et ensuite les données configurées dans l'interface de production) et la deuxième dimension pour l'index du groupe. L'instruction retourne true en cas de succès.

```
. . .
while(prodBatchPop())
 refName = prodBatchRefName()
 refSelect (refName)
 paletName = refPaletName()
 partCount = prodBatchPartCount()
 for (i = 0; i < partCount; i+=1)
    pos = machinePaletPosition(paletName, i)
    switch (prodBatchPartState (partIndex))
     case "brut"
       getPiece(pos) // fonction de chargement
       processPiece() // fonction du processus
       putPiece(pos) // fonction de déchargement
       prodBatchSetPartState(i, "processed")
    end
 end
end
```

5.7 Trajectoire

Le module *Trajectoire* donne accès aux fonctionnalités nécessaire à l'exécution les trajectoires.

trajEnable

bool trajEnable(bool state)

| state bool | état activé ou désactivé |
|------------|--------------------------|
|------------|--------------------------|

Active et désactive le mode *trajectoire* en fonction de l'état *true* ou *false* du flag *state*. Le mode trajectoire doit être activé pour pouvoir utiliser les instructions suivantes. L'instruction retourne *true* en cas de succès.

traj Edited Ref Name

string trajEditedRefName()

L'instruction retourne le nom de la référence couramment éditée dans l'interface de réglage des trajectoires.

5.7 Trajectoire 149

trajRefCycleLoad

string trajRefCycleLoad(string refName)

Charge en mémoire le cycle d'usinage de la référence refName et retourne le nom du cycle d'usinage.

traj Cycle Group Names

bool trajCycleGroupNames(string cycleName, array outNames)

| cycleName | string | nom du cycle |
|-----------|--------|----------------------------|
| outNames | array | tableau contenant les noms |
| | | de groupes |

Remplit le tableau outNames avec les nom des groupes activ'es du cycle d'usinage cycleName. L'instruction retourne true en cas de succès.

trajCyclePrepare

bool trajCyclePrepare(string cycleName, array groupNames*)

| cycleName | string | nom du cycle d'usinage |
|-------------|--------|-----------------------------|
| groupNames* | array | noms des groupes à préparer |

Prépare l'exécution des trajectoires pour les groupes du cycle cycleName spécifiés dans le tableau groupNames. Si le tableau n'est pas défini, tous les groupes actifs du cycle sont considérés. L'instruction retourne true en cas de succès.

trajCycleBegin

bool trajCycleBegin (string cycleName, string groupName)

| cycleName | string | nom du cycle d'usinage |
|-----------|--------|--------------------------|
| groupName | string | nom du groupe à exécuter |

Sélectionne le groupe groupName du cycle cycleName pour l'exécution. L'instruction retourne true en cas succès.

trajCycleRun

bool trajCycleRun()

Exécute les différentes étapes du groupe sélectionné. Cette instruction doit être appelé en boucle en combinaison avec l'instruction de fin d'exécution **trajCycleEnd**. L'instruction retourne *true* en cas de succès.

5.7 Trajectoire 151

trajCycleEnd

```
bool trajCycleEnd()
```

Retourne false tant que la fin de l'exécution du groupe sélectionné n'est pas terminée.

```
trajEnable(true)
while(prodBatchPop())
 refName = prodBatchRefName()
 refSelect(refName)
 paletName = refPaletName()
 partCount = prodBatchPartCount()
 cycleName = trajRefCycleLoad(refName)
 trajCyclePrepare(cycleName) // tous les groupes
 // usinage des pièces
 for (i = 0; i < partCount; i+=1)
    prodCycleGroupData(groupData)
    ... // exécution des goupes de trajectoire
    for (gp = 0; gp < arraySize(groupData[0]); gp += 1)</pre>
     groupName = groupData[0][gp]
     tracjCycleBegin(cycleName, groupName)
     while(!trajCycleEnd())
       trajCycleRun()
     end
    end
 end
end
. . .
trajEnable(false)
```

trajTryCurrentLinearPosition

real trajTryCurrentLinearPosition()

Retourne la position linéaire courante sur la trajectoire. Cette instruction est utilisé en combinaison avec l'instruction trajTryPositionAtLinearPosition en mode r'eglage pendant uniquement.

trajTryPositionAtLinearPosition

```
bool trajTryPositionAtLinearPosition(real linearPosition, locc outFramePosition, locc outPartPosition)
```

| linearPosition | real | position linéaire sur la |
|------------------|------|-----------------------------|
| | | trajectoire |
| outFramePosition | locc | position du point de |
| | | contact |
| outPartPosition | locc | position de la pièce par |
| | | rapport au point de contact |

Calcul la position cartésienne de la trajectoire courante à la position linéaire linearPosition. La position cartésienne est retournée en 2 parties : outFramePosition et outPartPosition, représentant respectivement la position du point de contact par rapport au robot et la position de la pièce par rapport au point de contact. Cette instruction n'est utilisable qu'en mode réglage pendant, et retourne true en cas de succès.

5.7 Trajectoire 153

trajTryPositionAtLinearPositionForGST

| groupName | string | nom du groupe |
|------------------|--------|-----------------------------|
| stepIndex | int | index du step trajectoire |
| tryName | string | nom du try |
| linearPosition | real | position linéaire sur la |
| | | trajectoire |
| outFramePosition | locc | position du point de |
| | | contact |
| outPartPosition | locc | position de la pièce par |
| | | rapport au point de contact |

Calcul la position cartésienne de la trajectoire correspondant au groupName, stepIndex et tryName, à la position linéaire linearPosition. La position cartésienne est retournée en 2 parties : outFramePosition et outPartPosition, représentant respectivement la position du point de contact par rapport au robot et la position de la pièce par rapport au point de contact. Un cycle doit être couramment sélectionné. L'instruction retourne true en cas de succès.

```
trajEnable(true)
cycleName = trajRefCycleLoad("ref")
trajCyclePrepare(cycleName)

// calcul de la position pour le groupe "Groupe 1",
// le premier step et le try "Try 1"
trajTryPositionAtLinearPositionForGST("Groupe 1", 0, "Try
1", 0, fPos, pPos)
...
```

trajTrajectoryPoints

| cycleName | string | nom du cycle d'usinage |
|----------------|--------|------------------------|
| trajectoryName | string | nom de la trajectoire |
| outPoints | array | tableau contenant les |
| | | points |

Copie les points de la trajectoire trajectoryName dans le tableau outPoints.

traj Trajectory Set Point

| cycleName | string | nom du cycle d'usinage |
|----------------|--------|----------------------------|
| trajectoryName | string | nom de la trajectoire |
| pointIndex | int | index du points modifié |
| position | locc | nouvelle position du point |

Modifie le point pointIndex de la trajectoire trajectoryName.

trajTrajectorySetPoints

5.7 Trajectoire 155

| cycleName | string | nom du cycle d'usinage |
|----------------|--------|------------------------|
| trajectoryName | string | nom de la trajectoire |
| points | array | tableau de <i>locc</i> |

Modifie la trajectoire trajectoryName avec les nouveaux points points. Le tableau points doit contenir au moins deux locc. Cette instruction met à jour les steps utilisant la trajectoire trajectoryName.

trajTryEditOperation

| cycleName | string | nom du cycle |
|-----------|--------|---------------|
| groupName | string | nom du groupe |
| stepIndex | int | index du step |
| tryName | string | nom du try |
| operation | int | operation |
| p1 | all | p1 |
| p2* | all | p2 |
| p3* | all | р3 |

Exécute les opérations suivantes sur le try spécifié, en fonction du paramètre operation:

- 1 retourne les informations du try courant : position linéaire de départ (p1), position linéaire de fin (p2) et durée du try (p3). L'instruction retourne true si la configuration du try est correcte, false dans le cas contraire.
- 10 retourne les valeurs d'abscisses (p2) et d'ordonnées (p3) des ancres du paramètre p1. L'ordonnée correspond à la position linéaire.
- 11 retourne les valeurs d'abscisses p2 et d'ordonnées (p3) des ancres du paramètre (p1). L'ordonnée correspond au temps.
- 12 créer les ancres du paramètre p1 avec les valeurs d'abscisses (p2) et d'ordonnées (p3). L'ordonnée correspond à la position linéaire.
- 13 créer les ancres du paramètre p1 avec les valeurs d'abscisses (p2) et d'ordonnées (p3). L'ordonnée correspond au temps.

En mode édition, c'est le try courant qui est considéré. Le nom du paramètre doit contenir la famille ($SPEED,\ TRAJ,\ TOOL,\ FRAME$) et le nom de la coordonnée ($DX,\ DY,\ DZ,\ RX,\ RY,\ RZ,\ ELEVATION$).

5.8 Sécurité **157**

5.8 Sécurité

Le module $S\'{e}curit\'{e}$ donne la possibilit\'e de connaître et modifier le niveau d'accès courant de <code>SYNAPXIS</code>.

accessCheckLevel

bool accessCheckLevel(string levelName)

| levelName | string | nom du niveau |
|-----------|--------|---------------|
|-----------|--------|---------------|

Retourne true si le nom du niveau d'accès courant correspond à levelName, false dans le cas contraire.

```
if (simEnabled())
  print("IO" ,ioName, state)
  else
  ioWrite(ioName, state)
  end
...
```

accessSetLevel

bool accessSetLevel(string levelName)

| levelName | string | nom du niveau |
|-----------|--------|---------------|
|-----------|--------|---------------|

Sélectionne le niveau d'accès levelName en tant que niveau d'accès courant. L'instruction retourne true en cas de succès.

5.9 Simulation

Le module Simulation donne la possibilité d'interagir avec la simulation 3D.

simEnabled

```
bool simEnabled()
```

Retourne *true* si la simulation set activée, *false* dans le cas contraire. Si la simulation est activée, c'est vers les robots et MCP virtuels que sont redirigées les instructions liées au robots et au MCP.

simEnable

```
bool simEnable(bool state)
```

| state | bool | état activé ou désactivé de |
|-------|------|-----------------------------|
| | | la simulation |

Active ou désactive la simulation en fonction de la valeur true ou false de state. L'instruction retourne true en cas de succès.

```
if (simEnabled())
 print("IO" ,ioName, state)
else
 ioWrite(ioName, state)
end
...
```

5.9 Simulation 159

simAsmClear

```
void simAsmClear(string assembly)
```

| assembly | string | chemin de l'assemblage |
|----------|--------|------------------------|
|----------|--------|------------------------|

Supprime tous les composants de l'assemblage assembly.

simAsmObjectAdd

| assembly | string | chemin de l'assemblage |
|---------------|--------|--------------------------|
| libObjectPath | string | objet de la librairie |
| objectName | string | nom de l'objet dans |
| | | l'assemblage |
| position | locc | position de l'objet dans |
| | | l'assemblage |

Ajout l'objet de la librairie *libObjectPath* à l'assemblage *assembly*. L'objet prend le nom *objectName* dans cet assemblage, et sa *position* est relative au frame de l'assemblage.

```
partName = "Jeton_"
libPath = "Internal\Parts\Jeton_A"
simAsmClear(asm)

...
for (i = 0; i < n; i+=1)
  simAsmObjectAdd(asm, libPath, partName+i, trans(10*i))
end
...</pre>
```

simObjectSetLink

| childObject | string | chemin de l'objet enfant |
|--------------|--------|----------------------------|
| parentObject | string | chemin de l'objet parent |
| state | bool | état du lien entre l'objet |
| | | enfant et l'objet parent |

Active ou désactive le lien entre l'objet parent et l'objet enfant. Un objet dont le lien avec son parent est rompu devient positionné de manière *absolue*. Un objet ne peut être lié relativement à un parent que s'il est positionné de manière absolue. Lors d'un changement de lien, les position absolues des 2 objets ne varient pas. L'instruction retourne *true* en cas de succès.

```
...
simObjectSetLink("Cellule/Piece", "Cellule/Palette", false)
simObjectSetLink("Cellule/Piece", "Cellule/Pince", true)
...
```

5.9 Simulation 161

simObjectPosition

| childObject | string | chemin de l'objet enfant |
|--------------|--------|--------------------------|
| parentObject | string | chemin de l'objet parent |

Retourne la position relative de l'objet enfant childObject par rapport à l'objet parent parentObject.

simObjectSetPosition

```
bool simObjectSetPosition(string childObject, string parentObject, locc position)
```

| childObject | string | chemin de l'objet enfant |
|--------------|--------|--------------------------|
| parentObject | string | chemin de l'objet parent |
| position | locc | nouvel position relative |

Affecte la position relative de l'objet enfant par rapport à l'objet parent avec la valeur *position*. L'instruction retourne *true* en cas de succès.

```
parent = "Cellule/Piece"
enfant = "Cellule/Piece"
deltaRZ = 0.5
for (angleZ = 0; angleZ <= 360; angleZ += deltaRZ)
pos = simObjectPosition(enfant, parent)
pos += trans(0, 0, 0, 0, deltaRZ)
pos = simObjectSetPosition(enfant, parent, pos)
end
...</pre>
```

simObjectLibModify

| libObjectPath | string | chemin de l'objet dans la |
|---------------|--------|---------------------------|
| | | librairie |
| property | string | nom de la propriété à |
| | | modifier |
| value | all | nouvel valeur de la |
| | | propriété |

Modifie la valeur d'une propriété d'un objet de la librairie libObjectPath. A l'heure actuelle, seule la propriété property = "TRANSFORMATION" est supportée, pour modifier la transformée d'un composant $Tool\ Simple$.

```
libPath = "Internal/comp/obj"
simObjectLibModify(libPath, "transformation", trsf)
```

5.9 Simulation **163**

simAddPointGroup

| | | , |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| name | string | nom du groupe de point |
| assembly | string | chemin de l'assemblage |
| points | array | tableau contenant les |
| | | positions (<i>locc</i>) des points |
| parentPosition | locc | position du groupe de |
| | | points |
| showParent* | bool | affichage du repère parent |
| showTrace* | bool | affichage de la trace des |
| | | points |
| showNames* | bool | affichage du nom des points |
| markSize* | real | rayon de la sphère de |
| | | représentation des points |
| markSize* | string | style de dessins des points |

Affiche un groupe de points dans l'assemblage assembly. Le groupe peut être constitué d'un seul ou plusieurs points. Les positions du tableau points sont définis par une variable cartésienne, et sont représenté par une sphère ainsi qu'un système d'axe orthonormé (X, Y, Z = Red, Green, Blue). La position du groupe de points est spécifiée par le paramètre parentPosition. L'affichage d'un repère parent à cette position est spécifié par showParent. Le paramètre showTrace permet d'afficher un traçage des coordonnées X-Y-Z afin d'améliorer la visibilité de la position des points par rapport au repère parent. markSize permet de spécifier le rayon de la sphère [mm] qui est dessinée à la position du point. showNames permet d'afficher le nom de chaque point. S'il y a plus d'un point dans le groupe, le nom vaut name[i]. Le paramètre style permet de spécifier la représentation des points :

[&]quot;SPHERES" sphères et système d'axes (représentation par défaut)

[&]quot;POINTS-RED" points simples rouges

[&]quot;LINES-GREEN" suite de lignes vertes

[&]quot;TILES-BLUE" tuiles bleues

```
// affichage d'un groupe de point généré aléatoirement

asmName = "Cellule/ASM_Frame"
n = 10
box = 100
t = 0

for (i = 0; i < n; i+=1)
    arrayAdd(points, trans(random()*box, random()*box, random()*box))
end

pos = trans(200, -800, 50, 0, 0, 0) // position parent
simAddPointGroup("rand", asmName, points, pos, true, true, 5)</pre>
```




Figure 5.1: Exemple de représentation d'un groupe de points

5.9 Simulation 165

simEditPoints

| object | string | chemin de l'objet sur |
|-----------------|--------|----------------------------|
| | | lequel les points doivent |
| | | être sélectionnés |
| points | array | tableau de points |
| title | string | titre du dialogue |
| maxPointsCount* | int | nombre maximal de points à |
| | | sélectionner |

Permet d'éditer une liste de points, et de sélectionner leur position via la vue 3D. Le paramètre *object* spécifie le nom de le fichier 3D de l'objet sur lequel la sélection est faite (il peut ne pas être défini - string vide - et le système identifie l'objet à la sélection). Le tableau *points* contient les points sélectionnés. Le titre du dialogue est défini par *title*. Le paramètres *maxPointsCount* permet de fixer une limite aux nombre de sélections.

```
// sélections de points sur la pièce fixée sur le robot

deviceAttach()
setTool(machineTool("joint_chuck"))
h = here()

simEditPoints("", pts, "Select points")

// calcul de la position relative par rapport au tool
n = arraySize(pts)
for (i = 0; i < n; i+=1)
    arrayAdd(pts2, deltaTo(h, pts[i]))
end

// représentation des points sélectionnés
simAddPointGroup("Points", "CyberPolish/ASM_Tool", pts2, tool())</pre>
```

simAxisControllerSetPosition

| axisController | string | nom du contrôleur d'axes |
|----------------|--------|---------------------------|
| position | locj | nouvelle position |
| | | articulaire du contrôleur |
| | | d'axes |

Affecte la position articulaire courante du contrôleur d'axes axisController avec la position articulaire position. L'instruction retourne true en cas de succès.

simViewSelect

void simViewSelect(string view)

| view | string | nom de la vue |
|------|--------|---------------|

Sélectionne la vue view pour la représentation 3D.

simViewApply

void simViewApply(locc position)

| view | locc | position de l'origine de la |
|------|------|-----------------------------|
| | | vue par rapport à l'écran |

Applique la position à la représentation 3D.

CHAPITRE 6

Les événements macros

Les événements permettent aux différents modules **SYNAPXIS** d'appeler une fonction afin de réaliser une tâche paramétrable en fonction de l'application. Si le nom de la fonction liée à un événement n'est pas imposé, ses paramètres et le type de retour doivent respecter les déclarations ci-dessous.

6.1 Événements Production

Le module Production publie 3 événements liés au démarrage, mise en pause et arrêt de la production.

<functionProdStart>

```
void <functionProdStart>()
```

Fonction appelée lors du lancement de la production.

```
prodTaskName = "prodTask"
if (taskExists(prodTaskName))
  if (taskPaused(prodTaskName))
    taskResume(prodTaskName)
  end
else
  if (alert("Demarrage du cycle?", "", "OK", "NON") == 1)
    return
  end
  taskExecute prodCycleContinu(), prodTaskName
end
```

<functionProdPause>

```
void <functionProdPause>()
```

Fonction appelée lors de la mise en pause de la production.

<functionProdStop>

```
void <functionProdStop>()
```

Fonction appelée lors de l'arrêt de la production.

```
prodTaskName = "prodTask"
hit = alert("Arret du cycle de production", "",
"Programme", "Immediat", "Annuler")
if (hit == 2)
 return
end
if (hit == 1)
 taskStop(prodTaskName)
 return
end
hit = alert("Arret du cycle", "", "Fin de piece", "Fin de
groupe", "Annuler")
if (hit == 2)
 return
end
// variable globales pour pilotage
// de la tâche de production
if (hit == 1)
 gProdStopGroup = true
end
if (hit == 0)
 gProdStopPiece = true
end
```

6.2 Événements Machine 169

6.2 Événements Machine

Le module Machine publie 5 événements liés au démarrage/fermeture de l'application et au estop.

$<\!\!\text{functionStartup}\!\!>$

```
void <functionStartup>()
```

Fonction appelée au démarrage de **SYNAPXIS**, après l'initialisation de tous les modules.

<functionShutdown>

```
void <functionShutdown>()
```

Fonction appelée à la fermeture de SYNAPXIS.

<functionInterfaceOpenClose>

void <functionInterfaceOpenClose> (string interfaceName, bool openOrClose)

| interfaceName | string | nom de l'interface | | | |
|---------------|--------|---------------------------|--|--|--|
| openOrClose | bool | flag indiquant si | | | |
| | | l'interface est ouvert ou | | | |
| | | fermé | | | |

La fonction est appelée lors de l'ouverture de certaine fenêtre d'interface de **SYNAPXIS**. Le paramètre interfaceName permet d'identifier l'interface en question, et le paramètre openOrClose indique s'il s'agit d'une ouverture (true) ou d'une fermeture (false). Le paramètre interfaceName peut prendre les valeurs suivantes :

Production Interface de production.

RefCycle Interface de réglage du cycle de la référence.

RefParameters

Outils Interface de gestion des outils.

Machine Variables Éditeur des variables machine.

TeachAndTest Interface d'apprentissage des références.

Macros Éditeur de programmes.

IOs Interface de gestion des entrées/sorties.

<functionEstopOccur>

void <functionEstopOccur>(int reason)

| reason | int | raison du déclenchement de |
|--------|-----|----------------------------|
| | | l'estop |

Fonction appelée lorsqu'un estop intervient. Un estop est déclenché au niveau de **SYNAPXIS** par un module robot lorsque celui-ci est couramment attaché à une tâche et qu'il détecte un arrêt d'urgence.

Cette fonction permet notamment d'agir sur la machine, d'informer l'utilisateur et de lui soumettre si nécessaire la possibilité de reprendre le processus. La réponse de reprise doit obligatoirement faite à l'aide de l'instruction machineEstopRetry.

Le paramètre reason indique la cause qui est à l'origine de l'estop :

- 0 Raison indéterminée.
- 1 Arrêt d'urgence.
- 2 Enlèvement de la puissance robot.
- 3 Changement de mode d'opération du robot (manuel, déporté).
- 4 Erreur d'enveloppe (position ou vitesse inatteignable).
- 5 Erreur interne.

172 6 Les événements macros

6.3 Événements Robot

Le module Robot publie 2 événements liés à la mise en puis sance et l'exécution de mouvements.

<functionRobotEnsure>

bool <functionRobotEnsure>(string robotName, bool ensureState)

| robotName | string | nom du robot | | | |
|-------------|--------|----------------------------|--|--|--|
| ensureState | bool | flag indiquant si le robot | | | |
| | | est assuré ou dé-assuré | | | |

Fonction appelée par l'instruction **ensure**. Elle permet en fonction de l'état *true* ou *false* du flag *ensureState* de sécuriser la cellule et mettre en puissance les différents éléments, ou enlever la puissance et dé-sécuriser la cellule. Si l'instruction retourne *false* une erreur est créée et la tâche est arrêtée. Si cet événement n'est pas défini, l'instruction **ensure** est exécutée directement par le robot.

6.3 Événements Robot 173

< function Robot Move >

| robotName | string | nom du robot |
|---------------------|--------|----------------------|
| moveKind | int | type de mouvement |
| transitionPointName | string | point de transition |
| pos | locc | position cartésienne |
| posj | locj | position articulaire |
| speed | real | vitesse programme |
| approch | real | distance d'approche |
| straight | bool | approche linéaire |

Fonction appelée par ${\sf SYNAPXIS}$: édition de point, test des transition, etc. En fonction de la valeur du paramètre moveKind, la fonction doit réaliser l'opération suivante :

- 0 : mouvement sur une position articulaire
- 1 : mouvement sur une position cartésienne
- 2: transition
- 3: transition et mouvement sur une position articulaire
- 4 : transition et mouvement sur une position cartésienne

Les paramètres speed, approch et straight permettent de spécifier le mouvement.

```
if (!deviceAttach(robotName))
print("Attach failed :", robotName)
 return
end
ensure(true)
setSpeed(speedProgram)
switch(moveKind)
 case 0
    movej(locj)
 case 1
   if (straight)
    moves(locc, appro)
   else
     move(locc, appro)
    end
 case 2
    transitionMove(transitionName)
    transitionMove(transitionName)
   movej(locj)
 case 4
   transitionMove(transitionName)
    if (straight)
     moves(locc, appro)
    else
     move(locc, appro)
    end
end
deviceDetach(robotName)
```

6.4 Événements Trajectoire

Le module *Trajectoire* publie 3 événements liés à l'exécution des trajectoires en mode réglage et l'exécution des *connecteurs*.

<functionEditRun>

| robotName | string | nom du robot |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| toolTrans | locc | transformée du tool |
| editPendant | bool | exécution ou réglage au MCP |
| transitionPointName | string | point de transition |
| startLimit | real | départ de la trajectoire |
| entryPos | real | position d'entrée sur la |
| | | trajectoire |
| endLimit | real | fin de la trajectoire |
| approchDistance | real | distance d'approche |

Fonction appelée lors de l'édition d'un try en mode réglage pendant (editPendant == true), ainsi que lors de l'exécution d'un groupe, d'un step ou d'un try depuis l'interface de réglage (editPendant == false).

Les paramètres robotName et tool permettent de préparer le robot.

En mode réglage pendant, le paramètre transitionPointName permet de générer un déplacement sécurisé vers le frame considéré par la trajectoire. Par rapport à la longueur linéaire de la trajectoire, le try considéré débute à startLimit et se termine à endLimit, et ne peut être exécutée en dehors de ces limites. Le robot commence l'édition en mode pendant à la position linéaire entryPos.

Le paramètre approchDistance correspond à la valeur d'approche courante définie dans les préférence du module Trajectoire.

<functionEditMultiGroupRun>

| cycleName | string | nom du cycle trajectoire | | | |
|------------|--------|----------------------------|--|--|--|
| robotName | string | nom du robot | | | |
| toolTrans | locc | transformée du tool | | | |
| groupNames | bool | tableau contenant les noms | | | |
| | | des groupes à exécuter | | | |

Fonction appelée lors de l'exécution complète (tous les groupes) ou partielle (groupes sélectionné uniquement) du cycle trajectoire. Le paramètre cycleName permet de préparer le cycle. Les paramètres robotName et tool permettent de préparer le robot. Le paramètre groupNames contient les noms des groupes à exécuter.

```
deviceAttach("MCP")// MCP correspondant
deviceAttach(robotName)
ensure(true)
setTool(toolTrans)
if (!trajCyclePrepare(cycleName))
print("prepare error", cycleName)
 taskStop()
end
if (!simEnabled())
 if (mcpAlert("Executer?", "OK", "Annuler") == 1)
    taskStop()
 end
end
for (i = 0; i < arraySize(groupNames); i+=1)</pre>
 groupName = groupNames[i]
 if (!trajCycleBegin(cycleName, groupName))
    taskStop()
 end
 while (!trajCycleEnd())
   trajCycleRun()
 end
end
```

<functionTryConnectorExecute>

void <functionTryConnectorExecute>(array steps)

| steps | array | étapes | du | connecteurs |
|-------|-------|--------|----|-------------|
|-------|-------|--------|----|-------------|

Fonction appelée avant et après l'exécution d'un *try*. Elle permet d'amener le robot en position avant l'exécution de la trajectoire, et de le repositionner après. Le paramètre *connectorSteps* est un tableau à deux dimensions. Chaque colonne correspond à une étape du connecteur, et chaque ligne à un type de donnée :

- 0 : type de l'étape (int)
- 1 : nom du point de transition (string)
- 2 : position articulaire
- 3 : position cartésienne
- 4 : valeur réelle (vitesse programme)

Les types d'étape sont les suivants :

- 1 : retour au point de transition
- 2 : transition au point de transition
- 3: mouvement articulaire vers position articulaire
- 4: mouvement articulaire vers position joint
- 5 : mouvement linéaire vers position cartésienne
- 6 : affectation de la vitesse

```
stringIndex = 0
locjIndex = 0
loccIndex = 0
realIndex = 0
stepCount = arraySize(steps[0])
for (step = 0; step < stepCount; step += 1)</pre>
 switch(steps[0][step])
  case 1
    transitionReach(steps[1][stringIndex])
    stringIndex += 1
  case 2
    transitionMove(steps[1][stringIndex])
    stringIndex += 1
  case 3
   movej(steps[2][locjIndex])
    locjIndex += 1
  case 4
   move(steps[3][loccIndex])
    loccIndex += 1
  case 5
   moves(steps[3][loccIndex])
    loccIndex += 1
  case 6
    setSpeed(steps[4][realIndex])
    realIndex += 1
  end
end
```

<functionEditStepMacro>

| stepMacroName | string | nom du step macro courant | | | | |
|---------------|--------|-----------------------------|--|--|--|--|
| paramIndex | int | index du step macro courant | | | | |
| parameters | array | paramètres du step macro | | | | |
| | | courant) | | | | |

Fonction appelée depuis l'interface de réglage du cycle d'usinage lors de l'édition d'un paramètre de step macro. Si le paramètre est édité par la fonction, celle-ci doit retourner true. Si la fonction retourn false, l'édition du paramètre se fait normalement. Les paramètres stepMacroName et paramIndex permettent d'identifier le step macro et le paramètre. Le tableau parameters permet d'accéder au(x) paramètre(s) à éditer depuis la fonctions.

<functionApplyFrameView>

| frameName | string | nom du frame courant |
|-----------|--------|---------------------------|
| viewId | int | index de la vue (0, 1, 2) |

Fonction appelée depuis l'interface de réglage du cycle d'usinage (boutons des vues F1, F2, F3), permettant de positionner la vue 3D en fonction du frame correspondant au step trajectoire ou try couramment sélectionné.

```
fi = inverse(machineFrame(frameName))
s = gViewScaleFactor
fi = trans(s*dx(fi), s*dy(fi), s*dz(fi), drx(fi), dry(fi),
drz(fi))
viewDz = 500
switch(viewId)
 case 0
   viewRz = -90
 case 1
   viewRy = -90
  viewRz = -90
 case 2
   viewRx = 90
   viewRy = -90
   viewRz = -90
simViewApply(trans(0, 0, -viewDz*s, viewRx, viewRy,
viewRz)+fi)
```

CHAPITRE 7

Options

7.1 Statistiques

Cette option permet de connaître le nombre de modules, de programmes, de lignes, etc.

7.2 Préférences éditeur

Cette option permet de modifier la taille de la police de l'éditeur de programmes.

7.3 Modules chargés automatiquement

Cette option permet de définir la liste des modules qui sont chargés automatiquement au démarrage de l'application. L'ordre de leur chargement, ainsi que celui de leur représentation dans l'arborescence, correspond à l'ordre de cette liste. Celui-ci peut être modifié par drag-drop.

184 7 Options

7.4 Entête programme par défaut

Cette option permet de définir les lignes de code qui sont copiée dans chaque nouveau programme lors de sa création.

7.5 Comparaison de fichier module

Cette option permet de comparer les fichiers modules courants avec une version antérieur. Le dossier contenant la version antérieur des fichiers modules doit être sélectionné, hors du *worskpace* courant. Le programme utilisé pour cette comparaison est un programme tiers, par exemple *Compare It!*. Son exécution est lancée à partir d'une commande dos (le point d'exclamation doit absolument être supprimé de tous les chemins) :

```
""C:\Program Files\CompareIt\wincmp.exe" "%s" "%s" /1 /r "
```

La combinaison de touche Ctrl+D permet de lancer la comparaison pour le module courant, et Ctrl+Alt+D pour tous les modules ouverts. Dans ce dernier cas, la comparaison n'est faite que pour les paires fichiers dont la date+heure sont différentes.

7.6 Touch Screen Edition

Cette option permet d'activer le mode *Touch Screen* pour l'édition facilité d'un programme sans clavier physique. Sur la partie gauche de l'éditeur, un onglet supplémentaire présente des boutons pour l'ajout de ligne prédéterminées (appel à des fonctions), duplication de ligne, suppression, etc.

Liste des tableaux

| 3.1 | Exemple de tableau à 2 dimensions | S |
|-----|------------------------------------|----|
| 3.2 | Conversions implicites | 12 |
| 3.3 | Conversions avec instructions | 13 |
| 3.4 | Opérations sur les types primitifs | 14 |
| 3.5 | Assignement. | 15 |